

# itd Allocation Editor

Benutzer- und Administrator-Handbuch v8.2.0

**Copyright**

Die hier enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in den Beispielen verwendeten Namen und Daten sind frei erfunden, soweit nichts anderes angegeben ist. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der itdesign GmbH darf kein Teil dieser Unterlagen für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht.

© 2021 itdesign GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Friedrichstraße 12, 72072 Tübingen, [www.itdesign.de](http://www.itdesign.de)

Sämtliche erwähnten Kennzeichen stehen ausschließlich den jeweiligen Inhabern zu.

Einschränkung der Gewährleistung

Für die Richtigkeit des Inhalts wird keine Garantie übernommen. Für Hinweise auf Fehler sind wir jederzeit dankbar.

**März 2021**

# Inhalt

<b>1</b>	<b>Kurzbeschreibung .....</b>	<b>5</b>
	Funktionsumfang.....	5
<b>2</b>	<b>Hierarchie-Modi .....</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Filter .....</b>	<b>7</b>
3.1	Angezeigte Daten .....	7
3.2	Zugriffsrechte und Abfragelimits .....	7
3.3	Filterfelder auswählen .....	7
3.4	Filterbedingungen eingeben .....	8
3.5	Clarity PPM-Suchoptionslisten .....	8
3.6	Standard-Filterfelder .....	9
3.6.1	Standard-Filterfelder für Investitionen .....	9
3.6.2	Auswahl von Investitionshierarchien im Modus Zuordnung nach Investition .....	11
3.6.3	Standard-Filterfelder für Rollen, Ressourcen und Teams .....	12
3.6.4	Standard-Filterfelder für Teameinträge .....	14
<b>4</b>	<b>Zuordnung nach Investition oder Ressource.....</b>	<b>15</b>
4.1	Objekt-Eigenschaften öffnen.....	15
4.2	Investitionsrolle und Ressourcenrolle .....	15
4.3	Buchungs- und Anforderungsstatus .....	16
4.4	Zusätzliche Felder bearbeiten.....	16
4.5	Aggregierte Werte.....	16
4.6	Zuordnung pro Intervall.....	16
4.7	Funktionen der Symbolleiste .....	18
4.7.1	Clarity PPM-Funktionen in der Symbolleiste.....	19
4.7.2	Clarity PPM-Funktionen im Menü Aktionen .....	20
4.7.3	Ansichts-Funktionen.....	20
4.7.4	Zeitscheiben (Skalierung, Zeitraum und Startdatum) .....	21
<b>5</b>	<b>Einstellungen.....</b>	<b>22</b>
5.1	Allgemein .....	22
5.2	Spalten.....	23
5.3	Filter .....	24
5.4	Zeitscheiben .....	25
5.5	Auslastung .....	26
5.6	Zeitscheiben Details.....	27
5.7	Einstellungen bestätigen, abrechnen oder zurücksetzen .....	27

<b>6 Administration .....</b>	<b>28</b>
6.1 Voraussetzungen .....	28
6.2 Unterstützte Gebietsschemata .....	28
6.3 Gruppen für Benutzer und Administratoren .....	29
6.3.1 Gruppe ARP Users .....	29
6.3.2 Gruppe ARP Admin .....	29
6.4 Weitere Administrationsrechte .....	30
6.4.1 Zugriff auf Suchoptionsliste itd AE Preferences .....	30
6.4.2 Zugriff auf die Properties-Datei (Datenbankzugriff/Speicherverwendung) .....	30
6.5 Zugriffsrechte für Benutzer .....	31
6.6 Einbindung und Aufruf .....	32
6.7 Einzelinvestition/Investitionsübergreifend .....	32
6.8 Anzeigetexte ändern .....	32
6.9 Administrative Einstellungen .....	33
6.9.1 Systemeinstellungen .....	33
6.9.2 Als Standard .....	33
6.10 Aktionen definieren .....	34
6.10.1 Aktionskonfiguration aufrufen .....	34
6.10.2 Aktionsübersicht .....	34
6.10.3 Eigene Aktion hinzufügen oder Standardaktion entfernen .....	34
6.10.4 Beispiele für die Deaktivierung von Standardaktionen .....	35
6.10.5 Den itd Allocation Editor aktualisieren .....	35
6.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren .....	36
6.11.1 Attributskonfiguration aufrufen .....	36
6.11.2 itd Attribute Configuration – Liste .....	36
6.11.3 Felder hinzufügen .....	37
6.11.4 Unterstützte Objekttypen .....	38
6.11.5 Unterstützte Attributtypen .....	38
6.11.6 Einschränkungen für die Typen Berechnet und Formel .....	39
6.11.7 Benutzerdefinierte Investitionstypen .....	39
6.11.8 Unterstützte Attribute .....	39
6.11.9 Zusätzliche Clarity PPM-Standardattribute hinzufügen .....	39
6.11.10 Den itd Allocation Editor aktualisieren .....	39
6.12 Einstellungen der Suchoptionsliste itd AE Preferences .....	40
6.12.1 Register der Einstellungen ausblenden .....	40
6.12.2 Schaltflächen der Symbolleiste ausblenden .....	40
6.12.3 Zeitscheibenperioden in Einstellungen und Symbolleiste einschränken .....	41
6.12.4 Rechte für Ansicht Zuordnung nach Ressource konfigurieren .....	41
6.12.5 Investitionsstruktur in den Modi für Investitionen am Anfang laden .....	42
6.12.6 Den itd Allocation Editor aktualisieren .....	42
6.13 Properties-Datei (Datenbankzugriffe und Speicher) .....	43
6.13.1 Abfragelimits .....	43
6.13.2 Cache-Größen .....	43
6.13.3 Ladestapelgrößen .....	44
6.13.4 Den itd Allocation Editor aktualisieren .....	44
6.14 Probleme beheben .....	45
6.14.1 Failed to load configuration with baseurl - error 403 – Forbidden .....	45

# 1 Kurzbeschreibung

Der itd Allocation Editor ist eine vollständig in Clarity PPM integrierte Erweiterung zur investitionsübergreifenden Planung der Zuordnungen von Rollen, Ressourcen und Teams.

> ZUORDNUNGEN <span>LÖSCHEN</span>								
Zuordnung nach Investition		<< < Monate 6 ANZEIGEN >>						
Name		Jan. '20	Feb. '20	März '20	Apr. '20	Mai '20	Juni '20	Summe
Airport Access Security	Restaufwand					604,0	682,7	1.286,7
	Ist-Aufwand							
	Ist + Restaufwand					604,0	682,7	1.286,7
	Zuordnung					268,0	330,7	598,7
Altus Online Order Application	Zusage							
	Angefordert							
	Restaufwand	220,8	206,6	227,3	227,3	216,9	227,3	1.326,1
	Ist-Aufwand							
Automated Security Enhancements	Ist + Restaufwand	220,8	206,6	227,3	227,3	216,9	227,3	1.326,1
	Zuordnung	184,0	174,6	192,1	192,1	183,3	192,1	1.118,1
	Zusage							
	Angefordert							
Childers, Valerie	Restaufwand		455,0	409,3	418,7	168,0		1.451,0
	Ist-Aufwand	149,0						149,0
	Ist + Restaufwand	149,0	455,0	409,3	418,7	168,0		1.600,0
	Zuordnung	40,0	200,0	40,0	32,0	88,0		400,0
Project Manager	Zusage		40,0	40,0				80,0
	Angefordert							
	Restaufwand		112,0	36,0				148,0
	Ist-Aufwand	12,0						12,0
Sonstige Zuordnung	Ist + Restaufwand	12,0	112,0	36,0				160,0
	Zuordnung		40,0	40,0				80,0
	Zusage		40,0	40,0				80,0
	Angefordert							
Verfügbarkeit - Gesamtzuordnung	Sonstige Zuordnung	98,4	110,6	73,7	33,7	172,1	188,4	676,8
	Sonstige Zusage							
	Verfügbarkeit	184,0	160,0	176,0	176,0	168,0	176,0	1.040,0
	Verfügbarkeit - Gesamtzuordnung	184,0	120,0	136,0	176,0	168,0	176,0	960,0
Verfügbarkeit - Gesamtzuordnung	Verfügbarkeit - Gesamtzuordnung	85,6	9,4	62,3	142,3	-4,1	-12,4	283,2
	Restaufwand		160,0		32,0	88,0		280,0
	Ist-Aufwand							
	Ist + Restaufwand		160,0		32,0	88,0		280,0
Zuordnung	Zuordnung	40,0	160,0		32,0	88,0		320,0
	Zusage							
	Angefordert							
	Angefordert							

Sie geben Zuordnungen pro Investition und Rolle, Ressource oder Team ein. Eingegebene Aufwände werden in den zugehörigen Investitionen summiert angezeigt.

Für jede Rolle, jede Ressource und jedes Team wird die Gesamtauslastung aus allen Investitionen angezeigt. So erkennen Sie schnell, ob eine Rolle, eine Ressource oder ein Team überbucht wurde. Die nahtlose Integration in Clarity PPM unterstützt den Planungsprozess unter Berücksichtigung der Zugriffsrechte für die Anzeige und Bearbeitung der Zuordnungen in Clarity PPM.

## Funktionsumfang

- Zuordnungen investitionsübergreifend planen
- Gesamtübersicht über Zuordnungen und Rest-Verfügbarkeit von Rollen, Ressourcen und Teams
- Schnelle Auswahl von Investitionen, Rollen, Ressourcen und Teams über Filter für Standard- und eigene Felder für Investitionen, Untertypen von Investitionen, Rolle, Ressourcen und Teams sowie Teameinträge
- Nahtlose Integration in Clarity PPM über Suchoptionenlisten, Aktionen und Zugriffsrechte

## 2 Hierarchie-Modi

Abhängig vom gewählten Hierarchie-Modus werden Zuordnungen nach Investition und dann nach Rolle, Ressource und Team oder nach Rolle, Ressource und Team und dann nach Investition angezeigt.

> ZUORDNUNGEN LÖSCHEN

Zuordnung nach Investition << < Monate 6 ANZEIGEN > >>

Name		Jan. '20	Feb. '20	März '20	Apr. '20	Mai '20	Juni '20	Summe
Automated Security Enhancements	Restaufwand		455,0	409,3	418,7	168,0		1.451,0
	Ist-Aufwand	149,0						149,0
	Ist + Restaufwand	149,0	455,0	409,3	418,7	168,0		1.600,0
	Zuordnung	40,0	200,0	40,0	32,0	88,0		400,0
	Zusage		40,0	40,0				80,0
Childers, Valerie	Angefordert							
	Restaufwand		112,0	36,0				148,0
	Ist-Aufwand	12,0						12,0
	Ist + Restaufwand	12,0	112,0	36,0				160,0
	Zuordnung		40,0	40,0				80,0
	Zusage		40,0	40,0				80,0
	Angefordert							
	Sonstige Zuordnung	98,4	110,6	73,7	33,7	172,1	188,4	676,8
	Sonstige Zusage							
	Verfügbarkeit	184,0	160,0	176,0	176,0	168,0	176,0	1.040,0
Project Manager	Verfügbarkeit - Gesamtzusage	184,0	120,0	136,0	176,0	168,0	176,0	960,0
	Verfügbarkeit - Gesamtzuordnung	85,6	9,4	62,3	142,3	-4,1	-12,4	283,2
	Zusage							
Project Manager	Restaufwand		160,0		32,0	88,0		280,0
	Ist-Aufwand							
	Ist + Restaufwand		160,0		32,0	88,0		280,0
	Zuordnung	40,0	160,0		32,0	88,0		320,0
	Zusage							

Einheit für Arbeitsaufwand: Systemstandard (Stunden)

In der linken oberen Ecke der Datentabelle wählen Sie den gewünschten Ansichtsmodus der Anwendung aus:

> ZUORDNUNGEN

Zuordnung nach Investition << < Wochen 12 ANZEIGEN > >>

	02.03.20	09.03.20	16.03.20	23.03.20
Restaufwand				
Ist-Aufwand				
Ist + Restaufwand				

- **Zuordnung nach Investition:** In diesem Modus werden auf der ersten Ebene Investitionen angezeigt. Wenn Sie den Knoten einer Investition öffnen, werden alle zugehörigen Teameinträge mit den Werten dazu hinterlegter Zuordnungen angezeigt.
- **Zuordnung nach Ressource:** In diesem Modus wird die Anzeige der Daten umgekehrt: Auf der ersten Ebene werden ausgewählte Rollen, Ressourcen und Teams angezeigt. Wenn Sie den Knoten einer Rolle, einer Ressource oder eines Teams öffnen, sehen Sie darunter alle Investitionen, denen die Rolle, die Ressource oder das Team zugeordnet ist.

## 3 Filter

Dieses Kapitel beschreibt die Filtereinstellungen für den itd Allocation Editor.

### 3.1 Angezeigte Daten

In Abhängigkeit vom Ansichtsmodus werden ohne Filter folgende Daten geladen und angezeigt:

- **Zuordnung nach Investition**
  - Investitionen, auf die Sie Zugriff haben, mit über-/untergeordneten Investitionen (inklusive benutzerdefinierten Investitionstypen)
  - Rollen, Ressourcen und Teams mit Teameinträgen für angezeigte Investitionen
  - Zugehörige Teameinträge und Zuordnungen
- **Zuordnung nach Ressource**
  - Rollen, Ressourcen und Teams mit Teameinträgen zu Investitionen, auf die Sie Zugriff haben (Standard-Einstellung. Optional stattdessen alle Rollen, Ressourcen und Teams, auf die Sie Zugriff haben, wobei keine Investitionsrechte benötigt werden, siehe "6.12.4 Rechte für Ansicht Zuordnung nach Ressource konfigurieren" auf Seite 41).
  - Investitionen mit Teameinträgen angezeigter Rollen, Ressourcen und Teams (inklusive benutzerdefinierten Investitionstypen)
  - Zugehörige Teameinträge und Zuordnungen
  - Team-Zuordnungen von Ressourcen (zugeordneter Prozentanteil ihrer Verfügbarkeit)

### 3.2 Zugriffsrechte und Abfragelimits

Die Menge tatsächlich geladener Daten wird durch Ihre Zugriffsrechte und die Abfragelimits begrenzt, die in der Datei `pl_itd_ae.properties` am Server für den itd Allocation Editor hinterlegt wurden:

- **Zugriffsrechte:** Datensätze, auf die Sie in Clarity PPM keine Zugriffsrechte haben, werden auch nicht im itd Allocation Editor angezeigt (siehe "6.5 Zugriffsrechte für Benutzer" auf Seite 31).
- **Abfragelimits:** Konfiguration am Server in der Datei `pl_itd_ae.properties` durch einen Systemadministrator. Die hinterlegten Werte begrenzen die Anzahl gleichzeitig zu ladender Rollen/Ressourcen/Teams und Investitionen (siehe "6.13.1 Abfragelimits" auf Seite 43).  
Wenn Datensätze aufgrund der Abfragelimits nicht angezeigt werden, erscheint ein Hinweis.

### 3.3 Filterfelder auswählen

Welche Filterfelder in welcher Reihenfolge verfügbar sind, legen Sie pro Benutzer und Ansichtsmodus im Register **Filter** der **Einstellungen** fest (siehe "5.3 Filter" auf Seite 24).

Per Klick auf die Schaltfläche **Konfigurieren** im Filterbereich öffnen Sie direkt die Auswahl der verfügbaren Filterfelder.

In der Grundeinstellung sind die im Abschnitt "3.6 Standard-Filterfelder" auf Seite 9 aufgeführten Standard-Filterfelder verfügbar.

Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** können zusätzlich weitere Felder von Investitionen, Untertypen von Investitionen, Rollen/Ressourcen/Teams und Teameinträgen zur Auswahl der Filterfelder hinzufügen (siehe "6.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 36).

Dies umfasst die meisten Clarity PPM-Standardfelder sowie die meisten eigenen Felder, die Sie für diese Objekte definiert haben.

## 3.4 Filterbedingungen eingeben

Geben Sie Filterbedingungen ein, um die Ansicht nach Eigenschaften von Investitionen, Rollen, Ressourcen und Teams und/oder Teameinträgen zu filtern.

Per Klick auf die kleine Schaltfläche mit dem Pfeil in der oberen linken Ecke der Ansicht blenden Sie den Filterbereich ein oder aus.


Verwenden Sie die Schaltflächen unten links im Filterbereich, um den Filter anzuwenden, zurückzusetzen oder zu speichern sowie um Filterfelder zu konfigurieren


- Klicken Sie auf **Filtern**, um die durch den Filter ausgewählten Daten zu laden.
- Klicken Sie auf **Filtern + Einklappen**, zum Filtern und Ausblenden des Filters.
- Klicken Sie auf **Leeren**, um alle Filterbedingungen zu löschen.
- Klicken Sie auf **Alle anzeigen**, um alle Filterbedingungen zu löschen und alle Daten neu zu laden.
- Klicken Sie auf **Filter speichern**, um Ihre aktuellen Filterbedingungen im System zu speichern. Dies umfasst Filterfelder und –werte. Geben Sie dazu einen Namen ein und machen den Filter gegebenenfalls zu Ihrem Standardfilter.
- Klicken Sie auf **Konfigurieren**, um die Auswahl der verfügbaren Filterfelder zu ändern.


Sobald Sie Ihre Filterbedingungen einmal gespeichert haben, stehen diese im Menü oben rechts über den Filterbedingungen zur Auswahl. Hier können Sie auch den ausgewählten Filter **Löschen**.

## 3.5 Clarity PPM-Suchoptionslisten

Manche Filterfelder sind mit einer Clarity PPM-Suchoptionsliste verbunden.

 Klicken Sie auf das Benutzer-Symbol, um Ihren Benutzernamen in ein Feld einzutragen. Dieses Symbol ist nur für Felder verfügbar, die den Eintrag eines Clarity PPM Benutzers unterstützen.

 Klicken Sie auf das Lupen-Symbol, um das Auswahlfenster für ein Feld zu öffnen.

 Mit dem Mülltonnen-Symbol leeren Sie ein Filterfeld. Um nur bestimmte Einträge zu löschen, klicken Sie zuvor auf das Feld und wählen dann die zu löschenden Einträge in der Liste aus.

Alle Suchoptionslistenfilter lassen den Eintrag mehrerer Werte zu und zeigen bei Auswahl ein zweites leeres Listenfeld an. Dieses zeigt ausgewählte Werte an. Investitionen oder Rollen, Ressourcen und Teams, die zu einem der ausgewählten Werte passen, werden angezeigt.

Wie bei allen Clarity PPM-Suchoptionslisten öffnet sich bei Eingabe von Text eine Vorschlagsliste.

Per Klick oder über die Pfeiltasten und [RETURN] wählen Sie den gewünschten Vorschlag aus.



## 3.6 Standard-Filterfelder

In den folgenden Abschnitten werden die Filterfelder aufgeführt und beschrieben, die im Standard im itd Allocation Editor für Investitionen, Rollen/Ressourcen/Teams und Teameinträge verfügbar sind.



### 3.6.1 Standard-Filterfelder für Investitionen

Folgende Filterfelder sind in der Grundeinstellung für Investitionen verfügbar.

Nur Investitionen, die alle eingegebenen Filterbedingungen erfüllen, sowie gegebenenfalls zugehörige Hierarchien, werden angezeigt.

**Untertypen:** Sie können Investitionen auch nach Feldern von Investitions-Untertypen filtern. Dann werden nur Investitionen des entsprechenden Untertyps angezeigt, die die Filterbedingung erfüllen.

**Hierarchien:** Im Modus **Zuordnung nach Investition** werden Investitionshierarchien ebenfalls angezeigt (siehe "3.6.2 Auswahl von Investitionshierarchien im Modus Zuordnung nach Investition" auf Seite 11).

- **Investition – Investitionen:** Wählen Sie ein oder mehrere anzuzeigende Investitionen aus.  
Das Suchoptionslisten-Feld unterstützt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, werden nur ausgewählte Investitionen, gegebenenfalls mit Investitionshierarchien angezeigt.  
 Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl verfügbarer Investitionen nach Name, Investitions-ID, Investitionstyp und Status ("aktiv?")  
 Klicken Sie auf das Mülltonnen-Symbol, um ausgewählte Einträge zu löschen oder um das Feld zu leeren, wenn keine Einträge ausgewählt sind.
- **Investition – Investitionsname:** Geben Sie hier einen Suchbegriff ein, der im Investitionsnamen vorkommt. Verwenden Sie das Sternchen "\*" als Platzhalter für beliebig viele Zeichen. Es wird automatisch angehängt (z.B. findet "\*CRM" alle Investitionen mit "CRM" im Namen, während "CRM", ohne Sternchen, nur Investitionen mit "CRM" am Anfang findet).
- **Investition – Investitions-ID:** Geben Sie hier einen Suchbegriff ein, der in der Investitions-ID vorkommt. Verwenden Sie das Sternchen "\*" als Platzhalter für beliebig viele Zeichen. Es wird automatisch angehängt (z.B. findet "\*007" sämtliche Investitionen, bei denen "007" in der ID vorkommt, während "007", ohne Sternchen, nur Investitionen findet, deren ID mit "007" beginnt.)
- **Investition – Investitionen aus der Vergangenheit ausblenden:** Wenn dieses Filterfeld angezeigt wird, blenden Sie hier Investitionen aus, deren Ende vor dem Beginn des letzten Monats liegt. Wenn das Filterfeld nicht angezeigt wird, werden Investitionen aus der Vergangenheit nicht angezeigt (wie wenn das Filterfeld angezeigt wird und ausgewählt ist). Im Filterbereich erscheint dann ein entsprechender Hinweis.
- **Investition – Inaktive Investitionen:** Hier legen Sie fest, ob inaktive Investitionen angezeigt werden (die über **Eigenschaften – Einstellungen – Allgemein – Aktiv** deaktiviert wurden):  
Wenn das Filterfeld nicht angezeigt wird, werden inaktive Investitionen nicht angezeigt (entspricht **Verstecken**). Im Filterbereich erscheint dann ein entsprechender Hinweis.  
Wenn das Filterfeld angezeigt wird, wählen Sie aus:
  - Mit der Grundeinstellung **Anzeigen** werden auch inaktive Investitionen angezeigt.
  - Wählen Sie die Option **Verstecken** aus, um keine inaktiven Investitionen anzuzeigen.
  - Wählen Sie die Option **Anzeigen wenn relevant**, um inaktive Investitionen anzuzeigen, wenn diese Teameinträge haben, die ganz oder teilweise im gewählten Anzeigezeitraum liegen.

- **Investition – Investitionstyp:** Investitionen nach Typ filtern (Application, Asset, Idea, Other Work, Product, Project oder Service). Das Suchoptionslisten-Feld unterstützt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, werden Investitionen aller gewählten Investitionstypen angezeigt. Bitte beachten Sie, dass benutzerdefinierte Investitionstypen hier nicht unterstützt werden. Zugehörige Investitionen werden mit diesem Filter nie angezeigt.



Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl von Investitionstypen.



Klicken Sie auf das Mülltonnen-Symbol, um ausgewählte Einträge zu löschen oder um das Feld zu leeren, wenn keine Einträge ausgewählt sind.

- **Investition – Investitionsstatus:** Investitionen nach Status filtern. Das Suchoptionslisten-Feld unterstützt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, werden Investitionen mit allen gewählten Einträgen für den Investitionsstatus angezeigt.



Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl von Einträgen für den Investitionsstatus.



Klicken Sie auf das Mülltonnen-Symbol, um ausgewählte Einträge zu löschen oder um das Feld zu leeren, wenn keine Einträge ausgewählt sind.

- **Investition – Investitions-Manager:** Investitionen nach Manager filtern.

Das Suchoptionslisten-Feld unterstützt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, werden nur Investitionen ausgewählter Investitions-Manager angezeigt.



Klicken Sie auf das Benutzer-Symbol, um sich selbst in das Feld einzutragen.



Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl verfügbarer Investitions-Manager nach Nachname, Vorname, Benutzername, Ressourcen-ID, Typ und Status.



Klicken Sie auf das Mülltonnen-Symbol, um ausgewählte Einträge zu löschen oder um das Feld zu leeren, wenn keine Einträge ausgewählt sind.

- **Investition – Investitions OSP-Einheit:** Investitionen nach OSP-Einheit filtern.

Das Suchoptionslisten-Feld unterstützt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, werden nur Investitionen geladen, die einer ausgewählten OSP-Einheit oder einem Untereintrag einer ausgewählten OSP-Einheit zugeordnet sind.



Das Auswahlfenster unterstützt die Auswahl der gewünschten OSP-Hauptebene, von Unterebenen und von OSP-Einheiten.



Klicken Sie auf das Mülltonnen-Symbol, um ausgewählte Einträge zu löschen oder um das Feld zu leeren, wenn keine Einträge ausgewählt sind.

- **Projekt – Projektvorlagen:** Hier legen Sie fest, ob Projektvorlagen angezeigt werden (bei denen **Eigenschaften – Einstellungen – Allgemein – Vorlage** ausgewählt wurde).

Wenn das Filterfeld nicht angezeigt wird, werden Projektvorlagen nicht angezeigt (entspricht **Versteckte Projektvorlagen**). Im Filterbereich erscheint dann ein entsprechender Hinweis.

Wenn das Filterfeld angezeigt wird, wählen Sie aus:

- Mit der Grundeinstellung **Alles anzeigen** werden alle Projekte, Vorlage oder nicht, angezeigt.
- Wählen Sie **Versteckte Projektvorlagen**, um keine Projektvorlagen anzuzeigen.
- Wählen Sie **Zeige nur Projektvorlagen**, um nur Projekte anzuzeigen, bei denen es sich um Vorlagen handelt.

### 3.6.2 Auswahl von Investitionshierarchien im Modus Zuordnung nach Investition

Bei Anzeige von Investitionshierarchien wählen Sie im Modus **Zuordnung nach Investition** mit den Feldern **Investitionen**, **Investitionsname** und **Investitions-Id** neben den ausgewählten Investitionen auch zugehörige Hierarchien aus, wenn Sie nicht nach weiteren Filterfeldern für Investitionen filtern: In diesem Fall werden folgende Investitionen geladen und angezeigt:

- Alle direkt über einen Filter ausgewählte Investitionen
- Alle Investitionen, die diesen übergeordnet sind
- Alle Investitionen, die einer der angezeigten Investitionen untergeordnet sind

**Hinweise:** Sie können die Anzeige der Investitionshierarchie in den **Einstellungen** vollständig ausschalten (siehe "5.1 Allgemein" auf Seite 22). In diesem Fall werden grundsätzlich nur direkt ausgewählte Investitionen ohne über- oder untergeordnete Investitionen angezeigt.

Mit **Investitionshierarchie anzeigen** zeigt der Modus **Zuordnung nach Investition** übergeordnete Investitionen über Filter ausgewählter Investitionen immer an.

Wenn Sie außer **Investitionen**, **Investitionsname** und **Investitions-Id** nicht nach weiteren Feldern für Investitionen filtern, werden untergeordnete Investitionen ausgewählt und diesen übergeordneter Investitionen zusätzlich angezeigt.


### 3.6.3 Standard-Filterfelder für Rollen, Ressourcen und Teams


Folgende Filterfelder sind in der Grundeinstellung für Rollen, Ressourcen und Teams verfügbar. Nur Rollen, Ressourcen und Teams, die alle eingegebenen Filterbedingungen erfüllen, werden angezeigt.

Wenn Sie einen Ressourcenfilter mit einem Investitionsfilter kombinieren, werden nur ausgewählte Rollen, Ressourcen und Teams zusammen mit allen ausgewählten Investitionen angezeigt, denen diese zugeordnet sind. Wenn keine der ausgewählten Rollen, Ressourcen oder Teams Zuordnungen zu einer ausgewählten Investition haben, wird nichts angezeigt.

- **Resource – Rolle/Ressource:** Hier wählen Sie eine oder mehrere anzuzeigende Rollen, Ressourcen und/oder Teams aus.

Das Suchoptionslisten-Feld unterstützt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, werden nur ausgewählte Rollen, Ressourcen und Teams angezeigt.

 Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl verfügbarer Rollen, Ressourcen und Teams nach Nachname, Vorname und Ressourcen-ID.

 Klicken Sie auf das Mülltonnen-Symbol, um ausgewählte Einträge zu löschen oder um das Feld zu leeren, wenn keine Einträge ausgewählt sind.

- **Resource – Rolle:** Rollen, Ressourcen und Teams nach Typ (Rolle oder Ressource/Team) filtern.

Mit der Grundeinstellung **Alle** werden Rollen, Ressourcen und Teams nicht nach Typ gefiltert.

Wählen Sie **Ja**, um nur Rollen anzuzeigen. Mit dieser Einstellung werden Investitionen ausgeblendet, die nur Zuordnungen von Ressourcen und/oder Teams haben.

Wählen Sie **Nein**, um nur Ressourcen und Teams anzuzeigen. Mit dieser Einstellung werden Investitionen ausgeblendet, die nur Zuordnungen von Rollen haben.


- **Resource – Primäre Rolle:** Rollen und Ressourcen nach Rolle, primärer Rolle und/oder übergeordneter Rolle filtern.

Teams haben keine primäre Rolle und werden daher mit diesem Filter nicht angezeigt.

Das Suchoptionslisten-Feld unterstützt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, werden nur ausgewählte Rollen und Ressourcen angezeigt:

- **Rolle:** alle ausgewählten Rollen.
- **Übergeordnete Rolle einer Rolle:** alle Rollen, die eine der ausgewählten Rollen als übergeordnete Rolle haben.
- **Primäre Rolle einer Ressource:** Alle Ressourcen, die eine der ausgewählten Rollen als primäre Rolle haben.

 Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Rollenliste nach dem Rollennamen.

 Klicken Sie auf das Mülltonnen-Symbol, um ausgewählte Einträge zu löschen oder um das Feld zu leeren, wenn keine Einträge ausgewählt sind.


- **Resource – Ressourcename:** Geben Sie hier einen Suchbegriff ein, der im Namen der Rolle, der Ressource oder des Teams vorkommt. Verwenden Sie das Sternchen "\*" als Platzhalter für beliebig viele Zeichen (z.B. findet "M\*er" sowohl "Müller" als auch "Maier").


Das "\*" wird automatisch angehängt (z.B. findet „Mai“ die Ressource „Maier“).


- **Resource – Buchungsmanager:** Rollen und Ressourcen nach Buchungsmanager filtern.

Teams haben keinen Buchungsmanager und werden daher mit diesem Filter nicht angezeigt.


Das Suchoptionslisten-Feld unterstützt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, werden nur Rollen und Ressourcen ausgewählter Buchungsmanager angezeigt.


 Klicken Sie auf das Benutzer-Symbol, um sich selbst in das Feld einzutragen.


 Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl verfügbarer Buchungsmanager nach Nachname, Vorname und Ressourcen-ID.

 Klicken Sie auf das Mülltonnen-Symbol, um ausgewählte Einträge zu löschen oder um das Feld zu leeren, wenn keine Einträge ausgewählt sind.


- **Resource – Ressourcen-Manager:** Ressourcen und Teams nach Ressourcen-Manager filtern. Rollen haben keinen Ressourcen-Manager und werden daher mit diesem Filter nicht angezeigt. Das Suchoptionslisten-Feld unterstützt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, werden nur Ressourcen und Teams ausgewählter Ressourcen-Manager angezeigt.


 Klicken Sie auf das Benutzer-Symbol, um sich selbst in das Feld einzutragen.

 Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der verfügbaren Ressourcen-Manager nach Nachname, Vorname, vollständigem Namen, Ressourcen-ID und Anstellungsverhältnis.

 Klicken Sie auf das Mülltonnen-Symbol, um ausgewählte Einträge zu löschen oder um das Feld zu leeren, wenn keine Einträge ausgewählt sind.

- **Resource – Ressourcen OSP-Einheit:** Rollen, Ressourcen und Teams nach OSP-Einheit filtern. Das Suchoptionslisten-Feld unterstützt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, werden nur Rollen, Ressourcen und Teams geladen, die einer ausgewählten OSP-Einheit oder einem Untereintrag einer ausgewählten OSP-Einheit zugeordnet sind.

 Das Auswahlfenster unterstützt die Auswahl der gewünschten OSP-Hauptebene, von Unterebenen und von OSP-Einheiten.

 Klicken Sie auf das Mülltonnen-Symbol, um ausgewählte Einträge zu löschen oder um das Feld zu leeren, wenn keine Einträge ausgewählt sind.

- **Resource – Extern:** Ressourcen nach der Eigenschaft **Extern** filtern (in **Eigenschaften – Allgemein – Ressourcenmanagement – Extern**).

Mit der Grundeinstellung **Alle** werden alle Rollen, Ressourcen und Teams angezeigt.

Wählen Sie **Ja**, um nur externe Ressourcen anzuzeigen. Rollen und Teams werden dann nicht angezeigt.

Wählen Sie **Nein**, um nur Rollen, interne Ressourcen und Teams anzuzeigen.







- **Resource – Qualifikationen:** Rollen, Ressourcen und Teams nach Qualifikationen filtern. In der Grundeinstellung werden Zuordnungen aller Rollen, Ressourcen und Teams mit mindestens einer ausgewählten Qualifikation angezeigt. Alternativ können Sie einstellen, dass alle ausgewählten Qualifikationen übereinstimmen müssen. Verwenden Sie dafür das Filterfeld **Qualifikationsübereinstimmung**.

- **Resource – Qualifikationsübereinstimmung:** Modus des Qualifikationsfilters festlegen, **Mindestens eine Qualifikation** oder **Alle Qualifikationen**.

Ohne dieses Filterfeld ist der Modus **Mindestens eine Qualifikation**, und es werden Rollen, Ressourcen und Teams mit mindestens einer ausgewählten Qualifikation angezeigt.

### 3.6.4 Standard-Filterfelder für Teameinträge

Folgende Filterfelder sind in der Grundeinstellung für Teameinträge verfügbar.

- **Team – Buchungsstatus:** Teameinträge nach dem Buchungsstatus filtern.  
Das Suchoptionslisten-Feld unterstützt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, werden nur Teameinträge mit einem ausgewählten Buchungsstatus angezeigt.  
 Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl nach Buchungsstatus.  
 Klicken Sie auf das Mülltonnen-Symbol, um ausgewählte Einträge zu löschen oder um das Feld zu leeren, wenn keine Einträge ausgewählt sind.
- **Team – Anforderungsstatus:** Teameinträge nach dem Anforderungsstatus filtern.  
Das Suchoptionslisten-Feld unterstützt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, werden nur Teameinträge mit einem ausgewählten Anforderungsstatus angezeigt.  
 Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl nach Anforderungsstatus.  
 Klicken Sie auf das Mülltonnen-Symbol, um ausgewählte Einträge zu löschen oder um das Feld zu leeren, wenn keine Einträge ausgewählt sind.
- **Team – Mitarbeiter – OSP-Einheit:** Teameinträge nach Mitarbeiter-OSP-Einheit filtern.  
Das Suchoptionslisten-Feld unterstützt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, werden nur Teameinträge geladen, die einer ausgewählten OSP-Einheit oder einem Untereintrag einer ausgewählten OSP-Einheit zugeordnet sind.  
 Das Auswahlfenster unterstützt die Auswahl der gewünschten OSP-Hauptebene, von Unterebenen und von OSP-Einheiten.  
 Klicken Sie auf das Mülltonnen-Symbol, um ausgewählte Einträge zu löschen oder um das Feld zu leeren, wenn keine Einträge ausgewählt sind.
- **Team – Team hat Zuordnungen/Zusagen:** nur Teameinträge mit Zuordnungen und/oder Zusagen im gewählten Zeitraum anzeigen:
  - **Alle:** nicht filtern.
  - **Team hat Zuordnungen:** nur Teameinträge anzeigen, die Zuordnungen haben.
  - **Team hat Zusagen:** nur Teameinträge anzeigen, die Zusagen haben.
  - **Team hat Zuordnungen UND Zusagen:** nur Teameinträge anzeigen, die sowohl Zuordnungen als auch Zusagen haben.
  - **Team hat Zuordnungen ODER Zusagen:** nur Teameinträge anzeigen, die entweder Zuordnungen oder Zusagen haben.

## 4 Zuordnung nach Investition oder Ressource

Die Ansicht zeigt in der Grundeinstellung alle über Filter gewählten Investitionen sowie zugehörige Teameinträge gewählter Rollen, Ressourcen und Teams, die gewählten Investitionen zugeordnet sind.

> ZUORDNUNGEN								
Zuordnung nach Investition		<< < Monate 6 > >>		ANZEIGEN				
Name		Jan. '20	Feb. '20	März '20	Apr. '20	Mai '20	Juni '20	Summe
Automated Security Enhancements	Restaufwand		455,0	409,3	418,7	168,0		1.451,0
	Ist-Aufwand	149,0						149,0
	Ist + Restaufwand	149,0	455,0	409,3	418,7	168,0		1.600,0
	Zuordnung	40,0	200,0	40,0	32,0	88,0		400,0
	Zusage		40,0	40,0				80,0
Childers, Valerie	Angefordert							
	Restaufwand		112,0	36,0				148,0
	Ist-Aufwand	12,0						12,0
	Ist + Restaufwand	12,0	112,0	36,0				160,0
	Zuordnung		40,0	40,0				80,0
	Zusage		40,0	40,0				80,0
	Angefordert							
	Sonstige Zuordnung	98,4	110,6	73,7	33,7	172,1	188,4	676,8
	Sonstige Zusage							
	Verfügbarkeit	184,0	160,0	176,0	176,0	168,0	176,0	1.040,0
Project Manager	Verfügbarkeit - Gesamtzusage	184,0	120,0	136,0	176,0	168,0	176,0	960,0
	Verfügbarkeit - Gesamtzuordnung	85,6	9,4	62,3	142,3	-4,1	-12,4	283,2
	Zusage							
Project Manager	Restaufwand		160,0		32,0	88,0		280,0
	Ist-Aufwand							
	Ist + Restaufwand		160,0		32,0	88,0		280,0
	Zuordnung	40,0	160,0		32,0	88,0		320,0
	Zusage							

Einheit für Arbeitsaufwand: Systemstandard (Stunden)

### 4.1 Objekt-Eigenschaften öffnen

Im Modus **Zuordnung nach Investition** öffnen Sie per Klick auf den Namen einer Investition die zugehörige Clarity PPM-Detailansicht und per Klick auf den Namen einer Rolle, einer Ressource oder eines Teams, die unter einer Investition angezeigt wird, die Clarity PPM-Detailansicht des zugehörigen Teameintrags. Über den Link **Ressource/Rolle** oben rechts im Teameintrag öffnen Sie die Detailansicht der Ressource.

Im Modus **Zuordnung nach Ressource** öffnen Sie per Klick auf den Namen einer Rolle, einer Ressource oder eines Teams die Clarity PPM-Detailansicht in einem neuen Register.

### 4.2 Investitionsrolle und Ressourcenrolle

Die Spalte **Investitionsrolle** ist in beiden Ansichtsmodi verfügbar. Auf der Ebene der Teameinträge (Rolle/Ressource im Modus **Zuordnung nach Investition** oder Investition im Modus **Zuordnung nach Ressource**) zeigt diese Spalte die Investitionsrolle des Teameintrags, also die effektive Rolle der Rolle oder Ressource oder des Teams in der zugehörigen Investition an.

Klicken Sie in die Spalte **Investitionsrolle** in der Zeile eines Teameintrags, um die Investitionsrolle zu ändern oder zu entfernen. Klicken Sie dann auf die Lupe, um eine Rolle auszuwählen oder auf den Papierkorb, um das Feld zu leeren.

Im Modus **Zuordnung nach Ressource** zeigt die Spalte **Investitionsrolle** in der Zeile einer Rolle oder Ressource die übergeordnete Rolle der Rolle oder die primäre Rolle der Ressource an. Im Modus **Zuordnung nach Investition** werden die übergeordneten Rollen von Rollen und die primären Rollen von Ressourcen in der Spalte **Ressourcenrolle** angezeigt. Die übergeordnete Rolle einer Rolle oder primäre Rolle einer Ressource lassen sich nicht direkt im itd Allocation Editor sondern nur in der Detailansicht der Ressource oder Rolle ändern. Diese öffnen Sie per Klick auf den Namen der gewünschten Rolle oder Ressource in der Spalte **Name**.

## 4.3 Buchungs- und Anforderungsstatus

Die Spalten **Buchungsstatus** und **Anforderungsstatus** in der Zeile eines Teameintrags zeigen den jeweiligen Status an. Der Buchungsstatus lässt sich im itd Allocation Editor nicht ändern. Sie können den Anforderungsstatus per Klick in die zugehörige Spalte ändern.

## 4.4 Zusätzliche Felder bearbeiten

Die meisten zusätzlich in der Liste angezeigten Felder können von Mitgliedern der Gruppe **ARP Admin** bearbeitbar gemacht werden (siehe "6.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 36).

Dies wird unterstützt für die meisten Clarity PPM-Standardfelder und alle eigenen in der Liste angezeigten Felder außer Feldern der Typen **Berechnet**, **Formel** und **URL**.

Um ein Feld zu bearbeiten, wählen Sie es in der Liste aus und geben den gewünschten Wert ein oder wählen ihn aus. Um Suchoptionslisten-Felder zu ändern, klicken Sie auf die Lupe, um einen Wert einzugeben. Klicken Sie auf den Papierkorb, um das Feld zu leeren (Suchoptionslisten-Feld mit einem Wert) oder um den gewählten Eintrag zu entfernen (Suchoptionslisten-Feld mit mehreren Werten).

## 4.5 Aggregierte Werte

Die Spalte **Zuordnung** zeigt die Summe der (vorgemerkten) Zuordnung einer Zeile an. Bei vorhandenen Unter-Elementen wird der aggregierte Wert angezeigt.

In der Ansicht **Zuordnung nach Ressource** zeigt die Zeile einer Rolle, einer Ressource oder eines Teams die summierte Zuordnung über alle Investitionen an.

In der Ansicht **Zuordnung nach Investition** zeigt die Zeile einer Investition die Summe zugehöriger Zuordnungen aller darauf gebuchten Rollen, Ressourcen und Teams an.

Entsprechend zeigen die Spalten **Zusage** und **Ist-Aufwand** die aggregierten Summen fest gebuchter Zusagen sowie der Ist-Aufwände der Teameinträge.

In der Ansicht **Zuordnung nach Ressource** werden Teamzugehörigkeiten von Ressourcen in je einer eigenen Unterzeile als Zuordnungen angezeigt. Die Höhe der angezeigten Zuordnung entspricht dabei der zugehörigen Einstellung im Team (bis zu 100% der Gesamtverfügbarkeit der Ressource).

## 4.6 Zuordnung pro Intervall

Die rechte Seite der Tabelle dient der Anzeige und Bearbeitung der Zuordnung pro Intervall.

Über die untere Symbolleiste der Ansicht konfigurieren Sie Skalierung, Zeitraum und Startdatum der Ansicht (siehe "4.7.4 Zeitscheiben (Skalierung, Zeitraum und Startdatum)" auf Seite 21).

Pro Intervall werden Details der Zuordnung des Teameintrags angezeigt:

<input checked="" type="checkbox"/>	Childers, Valerie	Restaufwand	112,0	36,0					148,0
		Ist-Aufwand	12,0						12,0
		Ist + Restaufwand	12,0	112,0	36,0				160,0
		Zuordnung		60,0	120,0				180,0
		Zusage		60,0	120,0				80,0
		Angefordert							
		Sonstige Zuordnung	98,4	110,6	73,7	33,7	172,1	188,4	676,8
		Sonstige Zusage							
		Verfügbarkeit	184,0	160,0	176,0	176,0	168,0	176,0	1.040,0
		Verfügbarkeit - Gesamtzusage	184,0	100,0	56,0	176,0	168,0	176,0	960,0
		Verfügbarkeit - Gesamtzuordnung	85,6	-10,6	-17,7	142,3	-4,1	-12,4	183,2

Bitte beachten Sie, dass nicht immer alle dieser aggregierten Werte angezeigt werden.

Sie können die auf Ebene der Investition oder Ressource (abhängig vom gewählten Ansichtsmodus) sowie auf Ebene der Teameinträge anzuzeigenden Werte im Register **Zeitscheiben Details** der Einstellungen auswählen (siehe „5.6 Zeitscheiben Details“ auf Seite 27).



Bitte beachten Sie auch, dass diese Einstellungen für die beiden Ansichtsmodi getrennt gespeichert werden und sich in Abhängigkeit vom gewählten Ansichtsmodus unterscheiden können.

- **Rest- und Ist-Aufwand:** Die ersten drei Spalten zeigen künftigen Restaufwand, bereits erfassten Aufwand der Vergangenheit sowie die Summe beider Werte, die außer im aktuellen Intervall einem der anderen beiden Werte entspricht.
- **Zuordnung:** Die Dauer, für die diese Rolle oder Ressource oder das Team für diese Investition **vorgemerkt** ist. Die Farbe zeigt eine niedrige (weiß), optimale (grün), hohe (gelb) oder sehr hohe (rot) Auslastung im Intervall an (siehe "5.5 Auslastung" auf Seite 26).
- **Zusage:** Die Dauer, für die diese Rolle oder Ressource oder das Team für diese Investition verbindlich **fest gebucht** wurde. Die Farbe zeigt eine niedrige (weiß), optimale (grün), hohe (gelb) oder sehr hohe (rot) Auslastung im Intervall an (siehe "5.5 Auslastung" auf Seite 26).
- **Angefordert:** Die Dauer, für die diese Rolle oder Ressource oder das Team für diese Investition **angefordert** wurde.
- **Sonstige Zuordnung:** Die Dauer, für die diese Rolle oder Ressource oder das Team für andere Investitionen **vorgemerkt** ist.
- **Sonstige Zuweisung:** Die Dauer, für die diese Rolle oder Ressource oder das Team für andere Investitionen verbindlich **fest gebucht** wurde.
- **Verfügbarkeit:** Die Gesamtdauer der Verfügbarkeit der Rolle oder Ressource oder des Teams pro Intervall. Bei Rollen die Gesamtverfügbarkeit aller Ressourcen, deren primäre Rolle diese Rolle ist. Bei Teams die zugeordnete Ressourcenverfügbarkeit.
- **Verfügbarkeit – Gesamtzuordnung:** Die Rest-Verfügbarkeit der Rolle oder Ressource oder des Teams nach Abzug der Gesamtdauer der **vorgemerkten** Zuordnung.
- **Verfügbarkeit – Gesamtzusage:** Die Rest-Verfügbarkeit der Rolle oder Ressource oder des Teams nach Abzug der Gesamtdauer der **fest gebuchten** Zusage.

Klicken Sie auf Zellen der Tabelle, um die angezeigten Werte zu bearbeiten.

<input checked="" type="checkbox"/>	Childers, Valerie	Restaufwand	112,0	36,0				148,0
		Ist-Aufwand	12,0					12,0
		Ist + Restaufwand	12,0	112,0	36,0			160,0
		Zuordnung	60,0	120,0				180,0
		Zusage	60,0	120,0				180,0
		Angefordert						
		Sonstige Zuordnung	98,4	110,6	73,7	33,7	172,1	188,4
		Sonstige Zusage						
		Verfügbarkeit	184,0	160,0	176,0	176,0	168,0	176,0
		Verfügbarkeit - Gesamtzusage	184,0	100,0	56,0	176,0	168,0	176,0
		Verfügbarkeit - Gesamtzuordnung	85,6	-10,6	-17,7	142,3	-4,1	-12,4
								183,2

Alle Änderungen, die Sie hier vornehmen, sind vorläufig. In der aktuellen Sitzung geänderte Felder werden durch ein rotes Dreieck in der linken oberen Ecke markiert (wie im zweiten Intervall im Screenshot). Die Änderungen werden erst beim Speichern in die Datenbank übernommen.

Auf diese Weise können Sie folgende Werte ändern:

- Zuordnung
- Zusage

Sie können eine Investition verlängern, indem Sie Werte in Intervalle eingeben, die außerhalb von deren ursprünglicher Dauer liegen. In diesem Fall wird der Hintergrund der Eingabezelle gelb.

Dadurch wird angezeigt, dass die Dauer der Investition verlängert wird, um das bearbeitete Intervall mit einzuschließen, sobald Sie Ihre Eingaben per Klick auf die Schaltfläche **Speichern** in der Symbolleiste bestätigen:

## 4.7 Funktionen der Symbolleisten

Folgende Funktionen sind in den Symbolleisten der Ansicht verfügbar.

Die folgenden Abschnitte beschreiben im Detail die Clarity PPM-Operationen, die direkt in der oberen Symbolleiste und im Menü **Aktionen** verfügbar sind, die Ansichts-Funktionen der oberen Symbolleiste sowie die Einstellungen zu Skalierung und Zeitraum in der unteren Symbolleiste (Zeitscheiben).

- Hierarchie-Modus (**Zuordnung nach Investition** oder **Zuordnung nach Ressource**; siehe "2 Hierarchie-Modi" auf Seite 6).
- Clarity PPM-Funktionen in der Symbolleiste (Details siehe Seite 19)
  - Ressource(/Rolle/Team) oder Investition hinzufügen (je nach Ansichtsmodus)
  - Teameintrag der gewählten Ressource oder Investition entfernen (je nach Ansichtsmodus)
  - Zuordnung ersetzen (Rolle/Ressource der gewählten Zuordnung ändern, nur im Modus **Zuordnung nach Investition**)
- Clarity PPM-Funktionen im Menü **Aktionen** (Details siehe Seite 20)
  - Anforderung anlegen
  - Nach Schätzungen zuordnen
  - Zuordnung als Zusage übernehmen
  - Zusage als Zuordnung übernehmen
  - Zuordnung verschieben
  - Zuordnung festlegen
- Ansichts-Funktionen (Details siehe Seite 20)
  - Aktualisieren
  - Speichern
  - Einstellungen
  - Vollbildmodus umschalten
  - Info
- Zeitscheiben (Skalierung, Zeitraum und Startdatum – Details siehe Seite 21)
  - Voriges oder nächstes Intervall oder Intervalle (Pfeil-Schaltflächen)
  - Zeitscheibenperiode (Skalierung)
  - Anzahl Zeitscheiben (**Anzeigen** zum Übernehmen)
  - Zu Datum springen (Kalenderblatt-Schaltfläche)

#### 4.7.1 Clarity PPM-Funktionen in der Symbolleiste

Der itd Allocation Editor unterstützt nahtlos die wichtigsten Clarity PPM-Funktionen für Teammitglieder. Die Funktionen verhalten sich genau wie die Aktionen, die im Menü für Teammitglieder in Clarity PPM verfügbar sind.

Folgende Clarity PPM-Funktionen sind direkt in der oberen Symbolleiste verfügbar.

- **Ressource/Investition hinzufügen:** Je nach gewähltem Ansichtsmodus können Sie Einträge der ersten Ebene neue Untereinträge hinzufügen:
  - **Zuordnung nach Investition:** Über **Ressource hinzufügen** fügen Sie der gewählten Investition eine oder mehrere Rollen, Ressourcen und/oder Teams hinzu.  
Diese Funktion wird aktuell für benutzerdefinierte Investitionstypen nicht unterstützt.
  - **Zuordnung nach Ressource:** Über **Investition hinzufügen** fügen Sie der gewählten Rolle oder Ressource oder dem gewählten Team eine oder mehrere Investitionen hinzu.

Sie können jede Rolle mehrfach derselben Investition zuordnen. In diesem Fall werden zusätzliche Einträge der Rolle in der Spalte **Name** nummeriert. Jede Zuordnung der Rolle in der Investition kann später durch eine andere Ressource ersetzt werden.

- **Ressource/Investition entfernen:** Je nach gewähltem Ansichtsmodus können Sie Untereinträge von Einträgen der ersten Ebene entfernen:
  - **Zuordnung nach Investition:** Über **Ressource entfernen** entfernen Sie alle ausgewählten Rollen, Ressourcen und/oder Teams von der zugehörigen Investition.
  - **Zuordnung nach Ressource:** Über **Investition entfernen** entfernen Sie eine Rolle, eine Ressource oder ein Team von allen ausgewählten Investitionen.

Beim Entfernen einer Rolle, einer Ressource oder eines Teams von einer Investition werden dafür bereits eingegebene Zuordnungen und Zusagen verworfen.

- **Zuordnung ersetzen:** Diese Option ist nur im Modus **Zuordnung nach Investition** verfügbar.  
Die Option wird außerdem aktuell für benutzerdefinierte Investitionstypen nicht unterstützt.  
Wählen Sie eine Rolle, eine Ressource oder ein Team und klicken Sie auf **Zuordnung ersetzen**, um eine oder mehrere Rollen, Ressourcen und/oder Teams auszuwählen, auf die Zuordnung und Zusage verteilt werden.

Die Werte werden entsprechend der Verfügbarkeit der gewählten Rollen, Ressourcen und/oder Teams verteilt.

Wenn die ursprüngliche Zuordnung oder Zusage der ersetzten Rolle oder Ressource oder des Teams die Gesamtverfügbarkeit der für die Ersetzung gewählten Rollen, Ressourcen und/oder Teams übersteigt, bleibt der Restaufwand bei der ersetzten Rolle oder Ressource oder beim ersetzten Team erhalten.

Wenn Zuordnung und Zusage vollständig ersetzt werden konnten, wird die ersetzte Rolle, die Ressource oder das Team von der Investition entfernt.

### 4.7.2 Clarity PPM-Funktionen im Menü Aktionen

Folgende Clarity PPM-Funktionen sind in der Grundeinstellung im Menü **Aktionen** der Symbolleiste verfügbar.

Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** können das Menü **Aktionen** anpassen, indem sie Standardaktionen ausblenden oder zusätzliche, benutzerdefinierte Aktionen hinzufügen (siehe "6.10 Aktionen definieren" auf Seite 34).

- **Anforderung erstellen:** Anforderung für den gewählten Teameintrag anlegen.
- **Nach Schätzungen zuordnen:** Zuordnung anhand der Restaufwands-Schätzungen der gewählten Teameinträge berechnen.
- **Zuordnung als Zusage übernehmen:** Zusage der gewählten Teameinträge auf den Wert der Zuordnung setzen.
- **Zusage als Zuordnung übernehmen:** Zuordnung der gewählten Teameinträge auf den Wert der Zusage setzen.
- **Zuordnung verschieben:** Zuordnung der gewählten Teameinträge verschieben. Sie werden aufgefordert, Start- und Enddatum zu verschiebender Zuordnungen sowie ein Zieldatum anzugeben, zu dem die Zuordnungen verschoben werden.

Sie können die Zuordnung bei der Verschiebung verringern oder erhöhen, indem Sie ein Abschneidedatum für den Zielzeitraum angeben oder durch Skalierung.

- **Abschneiden ab:** In der Grundeinstellung werden alle über Start- und Enddatum ausgewählten Abschnitte der Zuordnung in den mit dem Zieldatum beginnenden Zeitraum derselben Länge verschoben. Das Enddatum des Zielzeitraums ergibt sich aus dessen Startdatum und der Dauer des gewählten Ursprungszeitraums.  
Sie können den Zielzeitraum verkürzen, indem Sie ein Abschneidedatum angeben, das vor dem ursprünglichen Enddatum des Zielzeitraums liegt. In diesem Fall wird die Zuordnung nur bis zum Abschneidedatum verschoben. Der Rest der ursprünglichen Zuordnung verfällt dann.
- **Skalieren:** Geben Sie hier einen Prozentsatz an, um die Zuordnung beim Verschieben um diesen Prozentsatz zu erhöhen.
- **Zuordnung festlegen:** Hier geben Sie die Zuordnung im zugehörigen Clarity PPM-Editor als Prozentsatz des VZÄ der zugehörigen Rolle, der Ressource oder des Teams im angegebenen Zeitraum an.

### 4.7.3 Ansichts-Funktionen

Die übrigen Schaltflächen der Symbolleiste dienen zum Aktualisieren der Ansicht, zum Speichern von Eingaben, zum Anpassen der Ansicht und zur Versionsinfo.

- **Aktualisieren:** Alle Daten mit dem eingestellten Filter neu laden.
- **Speichern:** Ungespeicherte Änderungen, die Sie in der Ansicht vorgenommen haben, übernehmen. Ungespeicherte Änderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.
- **Einstellungen:** Ansichtsoptionen (siehe "5 Einstellungen" auf Seite 22).
- **Vollbildmodus umschalten:** Clarity PPM-Navigationsleiste ein- oder ausblenden. Im Vollbildmodus wird die Navigationsleiste ausgeblendet, so dass mehr Einträge im itd Allocation Editor angezeigt werden können.
- **Info:** Die installierte Version des itd Allocation Editors anzeigen.

#### **4.7.4 Zeitscheiben (Skalierung, Zeitraum und Startdatum)**

Verwenden Sie die Schaltflächen und Menüs der unteren Symbolleiste über dem Zuordnungsgitter, um Skalierung, Zeitraum und Startdatum der Ansicht zu ändern.

Diese Einstellungen sind synchron mit den Einstellungen unter **Zeitscheiben** in den **Einstellungen**.

Alle dort verfügbaren Optionen sind auch in der unteren Symbolleiste verfügbar, mit Ausnahme von Fiskalperioden als Zeitscheibenperioden (siehe "5.4 Zeitscheiben" auf Seite 25).

Die Auswahl der Zeitscheibenperioden kann durch Clarity PPM Anwendungs-Administratoren über die Suchoptionsliste **itd AE Preferences** eingeschränkt werden (siehe "6.12.3 Zeitscheibenperioden in Einstellungen und Symbolleiste einschränken" auf Seite 41).

In diesem Fall stehen nur über den zugehörigen Suchwert freigeschaltete Optionen hier sowie im Register **Zeitscheiben** der **Einstellungen** zur Auswahl.

- **Voriges oder nächstes Intervall oder Intervalle:** Verwenden Sie die Pfeil-Schaltflächen, um das Startdatum der Ansicht zu ändern.  
Die Doppelpfeile verschieben das Startdatum um die angezeigte Anzahl von Intervallen.  
Die einfachen Pfeile verschieben das Startdatum um ein Intervall.
- **Zeitscheibenperiode:** Wählen Sie hier das gewünschte Intervall. Verfügbare Optionen sind **Tage, Wochen, Monate, Quartale** und **Kalenderjahre**.
- **Anzahl Zeitscheiben:** Wählen Sie die gewünschte Anzahl anzuzeigender Intervalle oder geben diese in das Kästchen neben dem Menü für die Zeitscheibenperiode ein. Diese Einstellung wird nicht direkt angewendet. Klicken Sie auf **Anzeigen**, um sie anzuwenden.
- **Zu Datum springen:** Klicken Sie auf das Kalenderblatt, um ein Datum auszuwählen.

## 5 Einstellungen

Per Klick auf die Schaltfläche **Einstellungen** in der Symbolleiste öffnen Sie die Ansichtsoptionen.

### 5.1 Allgemein

The screenshot shows the 'EINSTELLUNGEN' (Settings) dialog box with the 'ALLGEMEIN' (General) tab selected. The dialog has a title bar with the text 'EINSTELLUNGEN' and a close button (X). Below the title bar are several tabs: 'ALLGEMEIN', 'SPALTEN', 'FILTER', 'ZEITSCHLEIBEN', 'AUSLASTUNG', and 'ZEITSCHLEIBEN-DETAILS'. The 'ALLGEMEIN' tab is active and contains two settings: 'TOOLBAR NUR MIT ICONS:' with a checked checkbox, and 'INVESTITIONSHIERARCHIE ANZEIGEN:' with a dropdown menu set to 'Aus'. At the bottom of the dialog are three buttons: 'OK', 'ABBRECHEN', and 'STANDARD WIEDERHERSTELLEN'.

- **Toolbar nur mit Icons:** Hier blenden Sie die Titel der Schaltflächen der Symbolleiste ein oder aus.
- **Investitionshierarchie anzeigen (nur Zuordnung nach Investition):** Hier blenden Sie im Modus **Zuordnung nach Investition** Investitionshierarchien ein oder aus.

Dies umfasst alle über- und untergeordneten Investitionen von über Filterbedingungen zur Anzeige ausgewählten Investitionen.

Durch das Ausblenden kann die Ansicht gegebenenfalls schneller geladen werden.

Bitte beachten Sie, dass die Anzeige von Investitionshierarchien auch von den verwendeten Filtern abhängt (siehe "3.6.2 Auswahl von Investitionshierarchien im Modus Zuordnung nach Investition" auf Seite 11).

## 5.2 Spalten

- **Spalten:** die Liste zeigt immer die **Namen** von Investitionen, Rollen, Ressourcen und Teams an. Zusätzlich sind im Standard folgende Teameintrags- und Rollen-/Ressourcen-/Teamfelder verfügbar:
  - **Teameintrag (Arbeitszeiten):** Zuordnung, Zusage, Ist-Aufwand
  - **Teameintrag (Weitere):** Anforderungsstatus (bearbeitbar), Buchungsstatus, Investitionsrolle (bearbeitbar)
  - **Rolle/Ressource/Team:** Ressourcenrolle (übergeordnete Rolle der Rolle oder primäre Rolle der Ressource; nur verfügbar im Modus **Zuordnung nach Investition**. Im Modus **Zuordnung nach Ressource** zeigt die Spalte **Investitionsrolle** die übergeordnete Rolle einer Rolle oder die primäre Rolle einer Ressource an.)

Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** können weitere Felder von Investitionen, Untertypen von Investitionen, Rollen/Ressourcen/Teams, und Teameinträgen zur Auswahl anzuzeigender Spalten hinzufügen (siehe "6.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 36). Dies umfasst die meisten Clarity PPM-Standardfelder sowie die meisten eigenen Felder, die Sie für diese Objekte definiert haben.

Die meisten in der Liste angezeigten Felder können von Mitgliedern der Gruppe **ARP Admin** bearbeitbar gemacht werden (siehe "6.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 36). Dies wird unterstützt für die meisten Clarity PPM-Standardfelder und alle eigenen in der Liste angezeigten Felder außer Feldern der Typen **Berechnet**, **Formel** und **URL**.

## 5.3 Filter

Sie können die anzuzeigenden Investitionen, Rollen/Ressourcen und Teameinträge filtern.

Der Abschnitt "3.6 Standard-Filterfelder" auf Seite 9 beschreibt Details zu den in der Grundeinstellung verfügbaren Filterfeldern.

Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** können zusätzlich weitere Felder von Investitionen, Untertypen von Investitionen, Rollen/Ressourcen und Teameinträgen hinzufügen (siehe "6.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 36). Dies umfasst die meisten Clarity PPM-Standardfelder sowie die meisten eigenen Felder, die Sie für diese Objekte definiert haben.

- Durch Ziehen und Ablegen mit der Maus übernehmen Sie Filterfelder in eine der beiden Spalten und legen deren Reihenfolge fest:
  - Ziehen Sie Filterfelder aus der Liste **Verfügbare Filter** in eine der beiden Spalten, um sie hinzuzufügen.
  - Ziehen Sie Filterfelder aus einer der beiden Spalten in die Liste **Verfügbare Filter**, um sie zu entfernen.
  - Verschieben Sie Filterfelder zwischen den Spalten oder innerhalb einer Spalte, um deren Position zu ändern.
- Alternativ verwenden Sie die Schaltflächen links neben der Liste für eine Spalte, um...
  - ... in der links nebenstehenden Liste markierte Felder zu übernehmen (Pfeil nach rechts).
  - ... in der Liste markierte Felder aus dieser zu entfernen und die Felder wieder in die links nebenstehende Liste zu übernehmen (Pfeil nach links).
  - ... die Reihenfolge der Filterfelder zu ändern, indem Sie in der Liste markierte Felder nach oben oder unten verschieben (Pfeil nach oben oder unten).



## 5.4 Zeitscheiben

EINSTELLUNGEN

ALLGEMEIN

SPALTEN

FILTER

**ZEITSCHEIBEN**

AUSLASTUNG

ZEITSCHEIBEN-DETAILS

ZEITSCHEIBENPERIODE:	Wochen	▼
FISKALENTITÄT:	Corporate	▼
FISKALPERIODE:	Fiskalquartale	▼
EINHEIT FÜR ARBEITSAUFWAND:	Systemstandard (Stunden)	▼
ANZAHL ZEITSCHEIBEN:	12	↕
DEZIMALSTELLEN:	1	↕

OK

ABBRECHEN

STANDARD WIEDERHERSTELLEN

- **Zeitscheibenperiode:** Hier geben Sie das Planungsintervall an. Mögliche Einstellungen sind **Tage**, **Wochen**, **Monate**, **Quartale**, **Kalenderjahre** und, falls konfiguriert, **Fiskalperiode**.  
Die Auswahl der Zeitscheibenperioden kann durch Clarity PPM Anwendungs-Administratoren über die Suchoptionsliste **itd AE Preferences** eingeschränkt werden (siehe "6.12.3 Zeitscheibenperioden in Einstellungen und Symbolleiste einschränken" auf Seite 41).  
In diesem Fall stehen nur über den zugehörigen Suchwert freigeschaltete Optionen hier sowie in unteren Symbolleiste des itd Allocation Editors zur Auswahl.
- **Fiskalentität** und **Fiskalperiode:** mit der Einstellung **Fiskalperiode** wählen Sie hier die gewünschte Fiskalentität und Fiskalperiode, falls mehrere Fiskalentitäten oder –perioden in Ihrem Clarity PPM-System konfiguriert sind.
- **Einheit für Arbeitsaufwand:** Hier wählen Sie die Einheit für den Aufwand. In der Grundeinstellung wird der **Systemstandard** übernommen. Alternativ können Sie hier **Stunden**, **Tage** oder Vollzeit-Äquivalente (**VZÄ**) auswählen.
- **Anzahl Zeitscheiben:** Hier geben Sie an, wie viele Intervalle angezeigt werden.
- **Dezimalstellen:** Hier geben Sie die für Zuordnungen anzuzeigende Anzahl von Dezimalstellen an.

## 5.5 Auslastung

EINSTELLUNGEN
×

ALLGEMEIN
SPALTEN
FILTER
ZEITSCHLEIBEN
**AUSLASTUNG**
ZEITSCHLEIBEN-DETAILS

**AUSLASTUNGSRATE**

NIEDRIGE AUSLASTUNG AB UND UNTER:	0,0%
AUSLASTUNGSWARNUNG ÜBER:	100,0%
ÜBERLASTWARNUNG ÜBER:	110,0%

OK
ABBRECHEN
STANDARD WIEDERHERSTELLEN

- Niedrige Auslastung ab und unter:** Hier geben Sie an, ab welcher relativen Auslastung eine Rolle, eine Ressource oder ein Team in einem Zeitraum mit einem weißen Hintergrund als unterlastet gekennzeichnet wird.  
Rollen, Ressourcen und Team werden mit einem grünen Hintergrund als optimal ausgelastet gekennzeichnet in Intervallen, in denen ihre Auslastung zwischen den Schwellenwerten für niedrige Auslastung und für die Auslastungswarnung liegt (z.B. würden Rollen, Ressourcen und Team mit den abgebildeten Einstellungen in allen Intervallen grün hinterlegt, in denen ihre Auslastung über 90% und nicht mehr als 100% beträgt).
- Auslastungswarnung über:** Hier geben Sie an ab welcher relativen Auslastung eine Rolle, eine Ressource oder ein Team mit gelbem Hintergrund als leicht überlastet hervorgehoben wird.  
Rollen, Ressourcen und Team werden solange als leicht überlastet angezeigt, wie ihre Auslastung den Schwellenwert für die Überlastwarnung nicht übersteigt.
- Überlastwarnung über:** Hier geben Sie an ab welcher relativen Auslastung eine Rolle, eine Ressource oder ein Team mit rotem Hintergrund als stark überlastet gekennzeichnet wird.

## 5.6 Zeitscheiben Details

EINSTELLUNGEN

ALLGEMEIN

SPALTEN

FILTER

ZEITSCHEBEN

AUSLASTUNG

ZEITSCHEBEN-DETAILS

INVESTITIONSEBENE:

Restaufwand

Ist-Aufwand

Ist + Restaufwand

Zuordnung

Zusage

Angefordert

TEAMEBENE:

Sonstige Zuordnung

Sonstige Zusage

Verfügbarkeit

Verfügbarkeit - Gesamtzusage

Verfügbarkeit - Gesamtzuordnung

Restaufwand

Ist-Aufwand

Ist + Restaufwand

Zuordnung

Zusage

Angefordert

OK

ABBRECHEN

STANDARD WIEDERHERSTELLEN

- **Zeitscheiben Details:** Hier blenden Sie aggregierte Kennzahlen zu Arbeitszeit und Verfügbarkeit auf der Ebene der Investitionen/Rollen/Ressourcen und Teameinträge ein und aus.  
Bitte beachten Sie, dass sich die hier vorzunehmenden Einstellungen je nach Ansichtsmodus, **Zuordnung nach Investition** oder **Zuordnung nach Ressource**, unterscheiden und für beide Ansichtsmodi getrennt gespeichert werden. Je nach Ansichtsmodus steht die Ebene der Investitionen oder Ressourcen an erster Stelle. In der zweiten Zeile konfigurieren Sie die Detailansicht auf der Ebene der Teameinträge.  
Alle In den rechten Auswahlboxen aufgeführten Felder werden angezeigt.  
Bewegen Sie auszublendende Felder nach links und anzuzeigende nach rechts. Sie können dies durch Ziehen und Ablegen mit der Maus oder durch Auswahl eines Felds in der gewünschten Liste und Klick auf die nebenstehende Schaltfläche mit dem Pfeil nach links oder rechts tun.  
Sie können außerdem die Reihenfolge ändern, in der die Kennzahlen angezeigt werden: entweder durch Ziehen und Ablegen mit der Maus oder durch Auswahl von Feldern und Klick auf die neben der Liste stehenden Schaltflächen mit den Pfeilen nach oben oder unten.

## 5.7 Einstellungen bestätigen, abbrechen oder zurücksetzen

Verwenden Sie die Schaltflächen unten rechts, um Ihre Änderungen zu bestätigen, abzuberechnen oder die aktuellen Standard-Einstellungen zu übernehmen:

- Per Klick auf **OK** übernehmen Sie die geänderten Einstellungen.
- Per Klick auf **Abbrechen** nehmen Sie die Änderungen zurück.
- Per Klick auf **Standard wiederherstellen** übernehmen Sie die aktuellen, von einem Mitglied der Gruppe **ARP Admin** hinterlegten Standard-Einstellungen. Diese Einstellungen werden erst beim Klick auf **OK** übernommen. Per Klick auf **Abbrechen** nehmen Sie die Änderungen zurück.
- Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** können die aktuellen Einstellungen als Standard-Einstellungen für alle Benutzer hinterlegen (siehe Abschnitt "6.9.2 Als Standard" auf Seite 33).

## **6 Administration**

Dieses Kapitel beschreibt die Administration des itd Allocation Editors:

- 6.1 Voraussetzungen (Seite 28)
- 6.2 Unterstützte Gebietsschemata (Seite 28)
- 6.3 Gruppen für Benutzer und Administratoren (Seite 29)
- 6.4 Weitere Administrationsrechte (Seite 30)
- 6.5 Zugriffsrechte für Benutzer (Seite 31)
- 6.6 Einbindung und Aufruf (Seite 32)
- 6.7 Einzelinvestition/Investitionsübergreifend (Seite 32)
- 6.8 Anzeigetexte ändern (Seite 32)
- 6.9 Administrative Einstellungen (Seite 33)
- 6.10 Aktionen definieren (Seite 34)
- 6.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren (Seite 36)
- 6.12 Einstellungen der Suchoptionsliste itd AE Preferences (Seite 40)
- 6.13 Properties-Datei (Datenbankzugriffe und Speicher) (Seite 43)
- 6.14 Probleme beheben (Seite 45)

### **6.1 Voraussetzungen**

Der itd Allocation Editor setzt ab Version 7.7.0 Clarity PPM 15.7 oder höher voraus.

### **6.2 Unterstützte Gebietsschemata**

Folgende Gebietsschemata werden aktuell unterstützt:

- Dänisch
- Dänisch (Dänemark)
- Deutsch (Deutschland)
- Englisch
- Englisch (Großbritannien)
- Englisch (USA)
- Finnisch
- Finnisch (Finnland)
- Französisch
- Französisch (Belgien)
- Französisch (Frankreich)
- Niederländisch
- Niederländisch (Belgien)
- Niederländisch (Niederlande)
- Norwegisch
- Norwegisch (Norwegen)
- Schwedisch
- Schwedisch (Schweden)
- Spanisch
- Spanisch (Spanien)

## 6.3 Gruppen für Benutzer und Administratoren

Dieser Abschnitt beschreibt die Benutzer- und Administratorgruppen für itd Advanced Resource Planning und den itd Allocation Editor.

### 6.3.1 Gruppe ARP Users

Die Gruppe **ARP Users** gewährt Benutzern folgende Rechte:

- **Instanzzugriffsrechte**

- Zugriff auf Seiten und Portlets für itd Advanced Resource Planning und itd Allocation Editor

Fügen Sie Benutzer zu dieser Gruppe hinzu, um diesen Zugriff auf itd Advanced Resource Planning oder den itd Allocation Editor zu geben.

Bitte beachten Sie, dass Benutzer gegebenenfalls auch durch allgemeine Zugriffsrechte auf Seiten und Portlets auf die Anwendungen zugreifen können. In diesem Fall werden diese Benutzer beim Zugriff auf eine der Anwendungen automatisch zur Gruppe **ARP Users** hinzugefügt, um festzuhalten, wer in Ihrem Unternehmen mit den Anwendungen arbeitet.

Bitte beachten Sie ebenfalls, dass Benutzer zum Zugriff auf einzelne Funktionen der Anwendungen zusätzlich die in Abschnitt "6.5 Zugriffsrechte für Benutzer" auf Seite 31 aufgeführten Rechte auf Ressourcen und Investitionen benötigen.

### 6.3.2 Gruppe ARP Admin

Die Gruppe **ARP Admin** gewährt Benutzern folgende Administrationsrechte:

- **Instanzzugriffsrechte**

- Zugriff auf Seiten und Portlets für itd Advanced Resource Planning und itd Allocation Editor
- Bearbeiten und Definieren von Seiten und Portlets für itd Advanced Resource Planning und itd Allocation Editor.

- **Globale Zugriffsrechte**

- Volle Rechte auf **itd AE Actions** (Menüaktionen definieren, siehe "8.5 Aktionen definieren" auf Seite 93)
- Volle Rechte auf **itd AE Attribute Configuration** (Listenfelder, bearbeitbare Felder und Filterfelder hinzufügen, siehe "8.6 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 95)
- Volle Rechte auf **itd AE Attribute Source** (zusätzliche Clarity PPM-Standardfelder zur Liste der verfügbaren Felder hinzufügen; bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie dies tun möchten.)

- **Weitere Administrationsfunktionen im itd Allocation Editor**

- **Einstellungen:** Systemeinstellungen (siehe Seite 33)
- **Einstellungen:** Standard setzen, auch verfügbar mit **Portlet – Bearbeiten** (siehe Seite 33)
- **URL-Parameter:** `&flushCaches=true` (neu hinzugefügte Felder übernehmen, siehe "6.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 36)
- **URL-Parameter:** `&systemProperties=reload` (Properties-Datei neu einlesen, siehe "6.13 Properties-Datei (Datenbankzugriffe und Speicher)" auf Seite 43)

## 6.4 Weitere Administrationsrechte

Dieser Abschnitt beschreibt weitere Rechte, die zusätzlich zur Mitgliedschaft in der Gruppe **ARP Admin** für die Administration des itd Allocation Editors benötigt werden.

### 6.4.1 Zugriff auf Suchoptionsliste itd AE Preferences

Einige Anwendungseinstellungen werden über die Suchoptionsliste **itd AE Preferences** verwaltet. Diese Suchoptionsliste hat die ID **PL.ITD.AE.LKP.PREFERENCES**.

Die Bearbeitung setzt das Recht **Verwaltung - Anwendung – Einrichtung** voraus. Anwendungs-Administratoren in Clarity PPM haben in der Grundeinstellung dieses Recht.

Details finden Sie unter "6.12 Einstellungen der Suchoptionsliste itd AE Preferences" auf Seite 40.

### 6.4.2 Zugriff auf die Properties-Datei (Datenbankzugriff/Speicherverwendung)

Einige Einstellungen zu Datenbankzugriff und Speicherverwendung verwalten Sie über die Datei `pl_itd_ae.properties`. Die Datei wird für itd Advanced Resource Planning und den itd Allocation Editor verwendet. Sie finden sie im Konfigurationsverzeichnis der Plugins, in der Grundeinstellung `${clarity.home}/META-INF/pl_itd_ae/config`.

Die Datei kann von Systemadministratoren mit Zugriff auf Dateien von Clarity PPM bearbeitet werden.

Hier steuern Sie die Anzahl von Ergebnissen, welche Datenbankabfragen zurückgeben, die Menge von Daten, die in den Caches der Anwendungen gespeichert werden sowie die Ladestapelgrößen bei Verwendung der Option **Summen berechnen**.

Details finden Sie unter "6.13 Properties-Datei (Datenbankzugriffe und Speicher)" auf Seite 43.

## 6.5 Zugriffsrechte für Benutzer

Die folgende Tabelle führt die im itd Allocation Editor verfügbaren Aktionen und die jeweils benötigten Zugriffsrechte auf Ressourcen und Investitionen auf.

Bitte beachten Sie, dass **Ressourcenmanager** zwar immer die Ressourcenrechte **Fest buchen** und **Anzeigen/Finanzeigenschaften anzeigen** haben, zusätzlich aber die aufgeführten Investitionsrechte benötigen.

Aktionen	Ressourcenrecht	Investitionsrecht
<ul style="list-style-type: none"> <li>Teameinträge und zugehörige Zuordnungen anzeigen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keins, alle Teameinträge aller sichtbaren Investitionen und zugehörige Zuordnungen werden angezeigt.<sup>1</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzeigen<sup>1</sup></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Neue Rollen, Ressourcen und Teams hinzufügen (ohne bestehenden Teameintrag in der Investition)<sup>2</sup></li> <li>Zuordnung ersetzen<sup>2</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ressource – Vormerken</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bearbeiten</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ressource – Fest buchen<sup>3</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzeigen</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Rolle</b> (Investitionsrolle) oder <b>Anforderungsstatus</b> von Teameinträgen zurücksetzen oder ändern</li> <li>Zuordnung bearbeiten</li> <li>Nach Schätzungen zuordnen</li> <li>Zusage als Zuordnung übernehmen</li> <li>Zuordnung verschieben</li> <li>Zuordnung festlegen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ressource – Fest buchen<sup>4</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzeigen (im Modus <b>Zuordnung nach Investition</b> wird mit <b>Bearbeiten</b> kein Ressourcenrecht benötigt; im Modus <b>Zuordnung nach Ressource</b> wird mit <b>Bearbeiten</b> nur <b>Ressource – Anzeigen</b> benötigt)<sup>4</sup></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zusage bearbeiten</li> <li>Zuordnung als Zusage übernehmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ressource – Fest buchen<sup>4</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzeigen<sup>4</sup></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anforderung erstellen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keins<sup>5</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Projekt – Anforderungen erstellen/bearbeiten</li> </ul>

<sup>1</sup> Im Modus **Zuordnungen nach Investition** benötigen Sie zur Anzeige von Teameinträgen und zugehörigen Zuordnungen das Recht **Anzeigen** des jeweiligen Investitionstyps (z.B. **Projekt – Anzeigen**), jedoch keine Ressourcenrechte.

Dies ist auch die Grundeinstellung für den Modus **Zuordnungen nach Ressource**. Optional setzt die Anzeige in diesem Modus stattdessen das Recht **Ressource – Anzeigen** für zugehörige Rollen, Ressourcen und Teams voraus. In diesem Fall wird kein Investitionsrecht benötigt (siehe "6.12.4 Rechte für Ansicht Zuordnung nach Ressource konfigurieren" auf Seite 42).

<sup>2</sup> Diese Aktionen sind mit beiden hier aufgeführten Kombinationen von Rechten verfügbar.

<sup>3</sup> **Ressource – Fest buchen** beinhaltet das Zugriffsrecht **Ressource – Vormerken**.

<sup>4</sup> Mit dem Investitionsrecht **Bearbeiten** (z.B. **Projekt – Bearbeiten**) benötigen Sie im Modus **Zuordnung nach Investition** kein Ressourcenrecht für das Ändern von Teameinträgen (außer für die Bearbeitung der **Zusage**, die das Recht **Ressource – Fest buchen** voraussetzt). Bitte beachten Sie, dass Sie im Modus **Zuordnung nach Ressource** gegebenenfalls das Recht **Ressource – Anzeigen** für die Anzeige von Rollen, Ressourcen und Teams deren Teameinträgen und Zuordnungen benötigen, siehe <sup>(1)</sup>.

<sup>5</sup> Im Modus **Zuordnungen nach Ressource** wird optional **Ressource – Anzeigen** benötigt, siehe <sup>(1)</sup>.

## 6.6 Einbindung und Aufruf

Der itd Allocation Editor ist als Standard Clarity PPM-HTML-Portlet implementiert.

- **Name:** itd Allocation Editor, **ID:** pl.itd.ae.prt.allocation.editor
- Sie können das Portlet zu jeder Portlet-Seite hinzufügen.
- Wie jedes andere Portlet in Clarity PPM ist das Portlet verfügbar für Benutzer mit entsprechenden Zugriffsrechten. Um Benutzern Zugriff auf den itd Allocation Editor zu geben, fügen Sie diese zur Gruppe **ARP Users** hinzu (siehe "6.3.1 Gruppe ARP Users" auf Seite 29).

## 6.7 Einzelinvestition/Investitionsübergreifend

Im itd Allocation Editor sind ein Einzelinvestitions-Modus und ein investitionsübergreifender Modus verfügbar. Welcher Modus beim Öffnen aufgerufen wird, hängt von der Art der Portlet-Seite ab, von der aus der itd Allocation Editor geöffnet wird:

- Der Einzelinvestitions-Modus wird aufgerufen, wenn der itd Allocation Editor aus der Portlet-Seite einer Investition geöffnet wird. In diesem Modus zeigt der itd Allocation Editor eine einzelne Investition sowie zugeordnete Rollen, Ressourcen und Team und deren Zuordnungen an. Bei Investitionen mit übergeordneten Objekten sind die Anzeige und Bearbeitung der übergeordneten Hierarchie optional und von der Option **Ausblenden der übergeordneten Hierarchieebenen in der Einzelansicht** im Register **Systemeinstellungen** der Einstellungen abhängig, das nur für Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** verfügbar ist (siehe "6.9.1 Systemeinstellungen" auf Seite 33).
- Der investitionsübergreifende Modus wird aufgerufen, wenn der itd Allocation Editor aus einer beliebigen Portlet-Seite geöffnet wird, die keine Investitions-Portlet-Seite ist. In diesem Modus werden, je nach Filter-Einstellungen, mehrere Investitionen angezeigt. Zugeordnete Rollen, Ressourcen und Team und deren Zuordnungen werden ebenfalls pro Investition angezeigt.

## 6.8 Anzeigetexte ändern

Sie können alle in itd Advanced Resource Planning und dem itd Allocation Editor angezeigten Text-Bezeichnungen über eine eigene Suchoptionsliste ändern.

Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie dies tun möchten.



## 6.9 Administrative Einstellungen

In den **Einstellungen** greifen Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** auf das Register **Systemeinstellungen** zu und können die aktuellen Einstellungen für alle Benutzer als Standard setzen.

### 6.9.1 Systemeinstellungen

Das Register **Systemeinstellungen** ist nur für Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** verfügbar.

**EINSTELLUNGEN** [X]

< SPALTEN FILTER ZEITSCHREIBEN AUSLASTUNG ZEITSCHREIBEN-DETAILS **SYSTEMEINSTELLUNGEN** >

**AUSBLENDEN DER ÜBERGEORDNETEN HIERARCHIEEBENEN IN DER EINZELANSICHT:** ☐

(Mit dieser Option wird in der Einzelansicht nur die aktuell geöffnete Investition und deren Unterstruktur angezeigt. Alle Investitionen auf einer übergeordneten Hierarchieebene werden ausgeblendet.)

**HINWEISDIALOG FÜR UNGÜLTIGE START/ENDE-DATEN AUSBLENDEN:** ☒

(Wenn in der Datenbank fehlerhafte Start-/End-Daten gespeichert sind (z.B. Startdatum nach Enddatum) dann wird der Benutzer auf diese fehlerhaften Daten durch einen Dialog hingewiesen. Dieser Dialog kann über diese Option eingeblendet und ausgeblendet werden.)

**HINWEISDIALOG FÜR UNGÜLTIGE TEAMEINTRÄGE UND ZUWEISUNGSDATEN AUSBLENDEN:** ☒

(Durch einen bekannten Clarity PPM Fehler (CLRT-788388) kann es vorkommen, dass Teameinträge und Zuweisungen dieses Teameintrags mit unterschiedlichen Investitionen in der Datenbank verknüpft werden. Solche fehlerhaften Datenbankeinträge werden in einem Dialog angezeigt, der über diese Option ein- und ausgeblendet werden kann.)

OK ABBRECHEN ALS STANDARD STANDARD WIEDERHERSTELLEN

- **Ausblenden der übergeordneten Hierarchieebenen in der Einzelansicht:** diese Option wirkt sich nur auf die Einzelprojektansicht aus und ist daher in der investitionsübergreifenden Ansicht nicht verfügbar (siehe "6.7 Einzelinvestition/Investitionsübergreifend" auf Seite 32).
- **Hinweisdialoge ausblenden:** diese Optionen sind global und immer verfügbar.

### 6.9.2 Als Standard

Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** sowie andere Benutzer mit dem Recht **Portlet – Bearbeiten** haben in den **Einstellungen** Zugriff auf die Schaltfläche **Als Standard**.

Per Klick auf **Als Standard** speichern Sie die aktuellen Einstellungen als Standard für alle Benutzer:

- Wenn ein Benutzer den itd Allocation Editor zum ersten Mal öffnet, werden die jeweils aktuellen Standard-Einstellungen übernommen.
- Wenn ein Benutzer auf **Standard wiederherstellen** klickt, werden seine Einstellungen mit den jeweils aktuellen Standard-Einstellungen überschrieben.
- Für Benutzer, die bereits mit dem itd Allocation Editor gearbeitet haben, hat die Änderung der Standard-Einstellungen keine Auswirkungen, sofern diese die neuen Standard-Einstellungen nicht per Klick auf **Standard wiederherstellen** übernehmen.





## 6.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren

Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** können über **itd Attribute Configuration** Listen- und Filterfelder zu itd Advanced Resource Planning und zum itd Allocation Editor hinzufügen. Für Listenfelder legen Sie auch fest, ob diese bearbeitbar sind.

Mit dem URL-Parameter `&flushCaches=true` laden Sie neu hinzugefügte Felder.

Auch dies setzt die Mitgliedschaft in der Gruppe **ARP Admin** voraus.

### 6.11.1 Attributskonfiguration aufrufen

Sie finden die Attributskonfiguration unter **Startseite – Benutzerdefinierte Objekte – itd AE Attribute Configuration – Liste**.

### 6.11.2 itd Attribute Configuration – Liste

Die Liste der Attributskonfiguration zeigt zusätzliche Listen- und Filterfelder an.

Hier können Sie Felder bearbeiten, deaktivieren oder entfernen sowie neue Felder hinzufügen.

itd AE Attribute Configuration - Liste

Filter: Kein(e) ▼							
Attribute Title	Attribute Label	Sources	Als Spalte hinzufügen	Ist editierbar	Als Filter hinzufügen	Ressourcentyp	Aktiv
	assignment.custom_cost		✓	✓	✓	Aufwand;Ausstattung/Geräte;Material	✓
	inv.created_by	assignment.created_by;inv.created_by;resource.created_by;task.created_by;team.created_by	✓	✓	✓		✓

1 - 2 von 2 angezeigt

SPEICHERN
 NEUE ITD AE ATTRIBUTE CONFIGURATION-OBJEKTINSTANZ
 ✓ LÖSCHEN

Jedes Feld hat vier Eigenschaften, die steuern, wo es im itd Allocation Editor verfügbar ist:

- **Als Spalte hinzufügen:** Feld kann unter **Spalten** hinzugefügt werden.
- **Ist editierbar:** Feld kann in der Liste bearbeitet werden. Dies ist nur für Felder relevant, bei denen auch **Als Spalte hinzufügen** ausgewählt ist. Attribute, die im **Studio** als **Schreibgeschützt** konfiguriert sind, können nie bearbeitet werden, auch wenn dies hier ausgewählt ist. Manche Attributtypen unterstützen die Bearbeitung nicht und können nie bearbeitet werden, auch wenn dies hier ausgewählt ist (siehe "6.11.5 Unterstützte Attributtypen" auf Seite 38). Dies trifft auch auf wenige Clarity PPM-Standardattribute zu.
- **Als Filter hinzufügen:** Feld steht als Filterfeld zur Auswahl. Manche Attributtypen unterstützen keine Filterung und stehen nie als Filterfelder zur Auswahl, auch wenn dies hier ausgewählt ist (siehe "6.11.5 Unterstützte Attributtypen" auf Seite 38). Dies trifft auch auf wenige Clarity PPM-Standardattribute zu.
- **Ressourcentyp:** Dies hat nur Auswirkungen auf zeitbasierte Finanzwerte (Attributtyp **zeitlich veränderlich**) in itd Advanced Resource Planning. Legt fest, für welche Ressourcentypen der Wert angezeigt wird und bearbeitet werden kann.
- **Aktiv:** entfernen Sie hier den Haken, um das Feld von der Auswahl der sichtbaren Spalten und Filterfelder zu entfernen, ohne die zugehörige Konfiguration zu löschen.

### 6.11.3 Felder hinzufügen

Klicken Sie auf **Neue itd AE Attribute Configuration-Objektinstanz**, um ein Feld hinzuzufügen.

itd AE Attribute Configuration erstellen

**Allgemein**

ATTRIBUTE TITLE

ATTRIBUTE LABEL

SOURCE

RESSOURCENTYP

ALS FILTER HINZUFÜGEN  
☒

ALS SPALTE HINZUFÜGEN  
☒

IST EDITIERBAR  
☒

SPEICHERN

SPEICHERN UND ZURÜCKKEHREN

ZURÜCKKEHREN

☒ = Erforderlich

- **Attribute Title:** Anzeigename. Dies wird nur benötigt, wenn Sie nicht den als unter **Attribute Label** oder **Source** ausgewählten Feldnamen anzeigen möchten.
  - **Attribute Label:** Feld, dessen Name angezeigt wird, wenn Sie nicht den Namen des unter **Source** ausgewählten Felds anzeigen möchten, oder wenn Sie ein Feld mit mehreren Quellen definieren.  
**Bitte beachten:** Bei Feldern mit mehreren Quellen bestimmt die Auswahl unter **Attribute Label** die Ansichten, in denen das Feld unter **Spalten** zur Auswahl steht. Details unter **Source**.
  - **Source:** anzuzeigendes Feld oder anzuzeigende Felder. Sie können Felder verbinden, indem Sie hier mehr als ein Feld auswählen, um für verschiedene Objekte Felder in den jeweiligen Zeilen anzuzeigen oder um nach verschiedenen Objekten auf einmal zu filtern.
    - Verwenden Sie nicht mehr als ein Feld von jedem Objekt.  
Zusätzliche Felder desselben Objekts werden ignoriert.
    - Verwenden Sie denselben Datentyp für alle Quellenfelder (z.B. Zeichenfolge oder Zahl).  
Verbundene Felder mit verschiedenen Datentypen werden nicht als Anzeigespalten oder Filterfelder zur Auswahl stehen.
    - Wählen Sie unter **Attribute Label** ein Feld aus, dessen Name als Anzeigename dient. Wenn Sie hier kein Feld auswählen, wird ein beliebiges Quellenfeld zufällig ausgewählt.  
**Bitte beachten Sie:** die Auswahl unter **Attribute Label** bestimmt neben dem Anzeigenamen auch die Ansichten, in denen das Feld unter **Spalten** verfügbar ist.  
Das zugehörige Objekt muss grundsätzlich in der Ansicht vorhanden sein::
      - **Zuweisungen nach Investition (nur itd Advanced Resource Planning):** Investitionen und - Untertypen, Aufgaben, Zuweisungen
      - **Zuweisungen nach Ressource (nur itd Advanced Resource Planning):** Ressourcen, Aufgaben, Zuweisungen
      - **Zuordnung nach Investition:** Investitionen und Untertypen, Teameinträge
      - **Zuordnung nach Ressource:** Ressourcen, Teameinträge
- Beispiele:**
- **Attribute Label** = `Project.field`: begrenzt auf Ansicht **Zuordnung nach Investition**.
  - **Attribute Label** = `Resource.field`: begrenzt auf Ansicht **Zuordnung nach Ressource**.
- Verbundene Felder stehen, unabhängig von der unter **Attribute Label** getroffenen Auswahl in allen Ansichtsmodi als Filterfelder zur Auswahl.

- Wenn Sie außerdem einen Titel unter **Attribute Title** angeben, wird dieser anstelle des unter **Attribute Label** ausgewählten Feldnamens in der Liste angezeigt. In diesem Fall bestimmt die Auswahl unter **Attribute Label** weiterhin die Ansichten, in denen das Feld verfügbar ist.
- Alle weiteren Eigenschaften werden auf der vorigen Seite beschrieben.

#### 6.11.4 Unterstützte Objekttypen

Folgende Objekttypen werden aktuell unterstützt:

- Andere Aufgabe
- Anwendung
- Asset
- Aufgabe
- Dienst
- Idee
- Investition
- Produkt
- Projekt
- Ressource
- Team
- Zuweisung (nur in itd Advanced Resource Planning)

#### 6.11.5 Unterstützte Attributtypen

Folgende Attributtypen werden aktuell unterstützt, \*Anmerkungen siehe unten.

- Zeichenfolge
- Lange Zeichenfolge
- Zahl
- Prozent
- Berechnet (siehe "6.11.6 Einschränkungen für die Typen Berechnet und Formel" auf Seite 39)\*\*
- Formel (see "6.11.6 Einschränkungen für die Typen Berechnet und Formel" auf Seite 39)\*\*
- Geld
- Boolesch
- Datum
- Statische Listen:
  - Zahl (einzelner Wert), Zeichenfolge
  - Zahl (mehrere Werte), Zeichenfolge
- Statische abhängige Listen:
  - Zahl (einzelner Wert), Zeichenfolge
  - Zahl (mehrere Werte), Zeichenfolge
- Dynamische Niku-Abfragen (auch mit Parametern)
  - Zahl (einzelner Wert), Zeichenfolge
  - Zahl (mehrere Werte), Zeichenfolge
- URL\*
- Zeitlich veränderlich (nur für Zuweisungen in itd Advanced Resource Planning)

\* Dieser Typ unterstützt keine Bearbeitung.

\*\* Dieser Typ unterstützt keine Bearbeitung oder Filterung.

### **6.11.6 Einschränkungen für die Typen Berechnet und Formel**

Die meisten Attribute, die in einem Attribut vom Typ **Berechnet** oder **Formel** verwendet werden können, werden unterstützt.

Folgende Attribute werden nicht unterstützt:

- Alle Suchoptionslisten-Attribute
- Investition – Geschäftliche Ausrichtung
- Investition – Unterabteilungen einschließen
- Projekt – Termin- vs. Basisplan
- Projekt – Terminplanabweichung (%)
- Ressource – Ressourcen in Unterabteilungen anzeigen
- Ressource – Verfügbarkeitsrate
- Zuweisung – Hat Richtlinien

### **6.11.7 Benutzerdefinierte Investitionstypen**

Sie können für benutzerdefinierte Investitionstypen selbst keine Attribute direkt hinzufügen. Diese erhalten aber automatisch alle Attribute, die Sie auf der Ebene des Objekts **Investition** hinzufügen.

### **6.11.8 Unterstützte Attribute**

Sie können die meisten Clarity PPM-Standardattribute sowie alle eigenen Attribute unterstützter Objekte und Typen hinzufügen (siehe "6.11.4 Unterstützte Objekttypen" und "6.11.5 Unterstützte Attributtypen" auf Seite 38).

### **6.11.9 Zusätzliche Clarity PPM-Standardattribute hinzufügen**

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie ein bisher nicht unterstütztes Clarity PPM-Standardattribut hinzufügen möchten.

### **6.11.10 Den itd Allocation Editor aktualisieren**

Nach dem Hinzufügen neuer eigener Attribute müssen Sie gegebenenfalls den Cache für den itd Allocation Editor zurücksetzen, um die Attribute in der Anwendung verfügbar zu machen.

Bitte beachten Sie, dass dies die Mitgliedschaft in der Gruppe **ARP Admin** voraussetzt.

Rufen Sie hierzu das Portlet mit dem URL-Parameter `&flushCaches=true` auf:

- <https://{ca.ppm.url}/niku/nu#action:pl.itd.ae.page.allocation.editor&flushCaches=true>

## 6.12 Einstellungen der Suchoptionsliste itd AE Preferences

Einige Anwendungseinstellungen werden über die Suchoptionsliste **itd AE Preferences** verwaltet:

- Die Suchoptionsliste hat die ID **PL.ITD.AE.LKP.PREFERENCES**.
- Die Bearbeitung setzt das Recht **Verwaltung - Anwendung – Einrichtung** voraus.
- Anwendungs-Administratoren in Clarity PPM haben in der Grundeinstellung dieses Recht.

Dieser Abschnitt beschreibt die Einstellungen der Suchoptionsliste für den itd Allocation Editor.

Manche Einstellungen gelten auch für itd Advanced Resource Planning, siehe **Wirkungsbereich**.

Unterschiede und zusätzlichen Einstellungen für itd Advanced Resource Planning werden im Administrationsteil des zugehörigen Handbuchs beschrieben.

### 6.12.1 Register der Einstellungen ausblenden

**Wirkungsbereich:** itd Allocation Editor und itd Advanced Resource Planning

**Suchwert-ID:** `hidden_preference_tabs`

**Starteinstellung:** aktiv mit **Beschreibung = query\_limits**

**Aktivieren:** **Aktiv = wahr** setzen UND Elemente in **Beschreibung** eintragen, getrennt durch ','

**Deaktivieren:** **Aktiv = falsch** setzen (wendet Standard an) ODER Elemente aus **Beschreibung** löschen

**Zulässige Elemente:** (Standard: `query_limits`)

- `general`: Allgemein
- `visible_columns`: Spalten
- `filter_layout_config`: Filter (in itd Advanced Resource Planning auch Filter – Zuweisungen / Filter – Zuordnung)
- `time_slice`: Zeitscheiben
- `utilization`: Auslastungsrate
- `alloc_slice`: Zeitscheiben-Details
- `query_limits`: Abfragelimits

**Auswirkung:**

- Dies gilt auch für itd Advanced Resource Planning.
- In **Beschreibung** aufgeführte Register der **Einstellungen** ausblenden

### 6.12.2 Schaltflächen der Symbolleiste ausblenden

**Wirkungsbereich:** itd Allocation Editor und itd Advanced Resource Planning

**Suchwert-ID:** `hidden_toolbar_buttons`

**Starteinstellung:** aktiv mit **Beschreibung = expand\_all, collapse\_all**

**Aktivieren:** **Aktiv = wahr** setzen UND Elemente in **Beschreibung** eintragen, getrennt durch ','

**Deaktivieren:** **Aktiv = falsch** setzen (wendet Standard an) ODER Elemente aus **Beschreibung** löschen

**Zulässige Elemente:** (Standard: `expand_all, collapse_all`)

- `expand_all`: **Alle aufklappen** (kann bei vielen Elementen die Performance beeinträchtigen)
- `collapse_all`: **Alle zuklappen** (kann bei vielen Elementen die Performance beeinträchtigen)

**Auswirkung:**

- Dies gilt auch für itd Advanced Resource Planning.
- In **Beschreibung** aufgeführte Schaltflächen der Symbolleiste ausblenden



### 6.12.3 Zeitscheibenperioden in Einstellungen und Symbolleiste einschränken

**Wirkungsbereich:** itd Allocation Editor und itd Advanced Resource Planning

**Suchwert-ID:** preference\_tab\_time\_slice

**Starteinstellung:** deaktiviert mit **Beschreibung = timeslice\_mode: month, year, quarter**

**Aktivieren:** **Aktiv = wahr** setzen UND Elemente in **Beschreibung** eintragen, getrennt durch ','

**Deaktivieren:** **Aktiv = falsch** setzen (wendet Standard an) ODER Elemente aus **Beschreibung** löschen

**Zulässige Elemente:** (Standard: alle)

- day: Tage
- week: Wochen
- month: Monate
- quarter: Quartale
- year: Kalenderjahre
- fiscal\_period: Fiskalperiode

**Auswirkung:**

- Dies gilt auch für itd Advanced Resource Planning.
- Nur noch die in der **Beschreibung** aufgeführten Zeitscheibenperioden stehen in den **Einstellungen** und in der Symbolleiste zur Auswahl.

### 6.12.4 Rechte für Ansicht Zuordnung nach Ressource konfigurieren

**Wirkungsbereich:**

- itd Allocation Editor, **Zuordnung nach Ressource**
- itd Advanced Resource Planning, **Zuordnung nach Ressource**

**Suchwert-ID:** resource\_view\_right\_all\_by\_res

**Starteinstellung:** inaktiv (Suchwert existiert nicht)

**Aktivieren:** Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 1** UND **Aktiv = wahr** und Elemente in **Beschreibung** eintragen, getrennt durch ','

**Deaktivieren:** **Suchwertname = 0** setzen ODER **Aktiv = falsch** setzen ODER Elemente aus **Beschreibung** löschen

**Zulässige Elemente:** (beide hinzufügen, um die Einstellung in beiden Modi anzuwenden)

- SINGLE\_INV: Einstellung im Einzelinvestitionsmodus anwenden
- ALL\_INV: Einstellung im investitionsübergreifenden Modus anwenden

**Auswirkung:**

- Im Standard zeigt die Ansicht **Zuordnung nach Ressource** alle Rollen, Ressourcen und Team mit Teameinträgen zu Investitionen an, auf die der Benutzer das jeweilige Recht **Anzeigen** hat.
- Mit dieser Einstellung werden stattdessen alle Rollen, Ressourcen und Team angezeigt, auf die der Benutzer das Recht **Ressource – Anzeigen** hat, sowie zugehörige Teameinträge angezeigt. In diesem Fall werden keine Rechte auf zugehörige Investitionen benötigt.
- Die Einstellung kann durch Eintrag der entsprechenden Werte in die **Beschreibung** getrennt für den Einzelinvestitionsmodus und den investitionsübergreifenden Modus aktiviert werden.

### 6.12.5 Investitionsstruktur in den Modi für Investitionen am Anfang laden

**Wirkungsbereich:**

- itd Allocation Editor, **Zuordnung nach Investition**
- itd Advanced Resource Planning, **Zuweisungen/Zuordnung nach Investition**

**Suchwert-ID:** calc\_inv\_has\_children\_flag

**Starteinstellung:** aktiv (Suchwert existiert nicht)

**Aktivieren:** Suchwertname = 1 setzen ODER Aktiv = falsch setzen

**Deaktivieren:** Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 0** UND **Aktiv = wahr**

**Auswirkung:**

- Im Standard wird in den Modi für Investitionen beim Öffnen oder Aktualisieren der Ansicht die Unterstruktur jeder angezeigten Investition vollständig geladen. Im Modus **Zuordnung nach Investition** des itd Allocation Editors sind dies untergeordnete Investitionen und Teameinträge. Das Symbol zum Aufklappen wird dann nur bei Investitionen mit Untereinträgen angezeigt. Das Laden der vollständigen Unterstruktur jeder Investition kann, je nach Struktur der Daten, einige Zeit in Anspruch nehmen.
- Legen Sie den Suchwert mit **Suchwertname = 0**, **ID = calc\_inv\_has\_children\_flag** und **Aktiv = wahr** an, um das Laden der Unterstruktur jeder Investition beim Öffnen oder Aktualisieren der Ansicht zu verhindern. Dadurch kann die Ansicht schneller geladen werden. Das Symbol zum Aufklappen wird dann für alle Investitionen angezeigt, ohne zu prüfen, ob diese Untereinträge haben. Beim Klick auf das Symbol werden vorhandene Untereinträge nachgeladen. Gibt es keine Untereinträge, wird das Symbol ausgeblendet.

### 6.12.6 Den itd Allocation Editor aktualisieren

Nach Änderung von Einstellungen für den itd Allocation Editor über die Suchoptionsliste **itd AE Preferences** müssen Sie den Cache zurücksetzen, um die neuen Einstellungen zu übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass dies die Mitgliedschaft in der Gruppe **ARP Admin** voraussetzt.

Rufen Sie hierzu das Portlet mit dem URL-Parameter `&flushCaches=true` auf:

- <https://{ca.ppm.url}/niku/nu#action:pl.itd.ae.page.allocation.editor&flushCaches=true>

## 6.13 Properties-Datei (Datenbankzugriffe und Speicher)

Einige Einstellungen zu Datenbankzugriff und Speicherverwendung verwalten Sie über die Datei `pl_itd_ae.properties`. Die Datei wird für itd Advanced Resource Planning und den itd Allocation Editor verwendet. Sie finden sie im Konfigurationsverzeichnis der Plugins, in der Grundeinstellung `${clarity.home}/META-INF/pl_itd_ae/config`.

Die Datei kann von Systemadministratoren mit Zugriff auf Dateien von Clarity PPM bearbeitet werden.

Hier steuern Sie die Anzahl von Ergebnissen, welche Datenbankabfragen zurückgeben, die Menge von Daten, die in den Caches der Anwendungen gespeichert werden sowie die Ladestapelgrößen bei Verwendung der Option **Summen berechnen**.

Dieser Abschnitt beschreibt die in der Properties-Datei verfügbaren Einstellungen.

### 6.13.1 Abfragelimits

Beim Laden von Investitionen, Ressourcen und Zuweisungen aus der Datenbank können Sie mit den Query-Limits-Parametern die Anzahl der Datensätze begrenzen, die gleichzeitig in den Speicher geladen und an den Client übergeben werden.

Diese Werte bearbeiten Sie über die Eigenschaften `pl.itd.ae.query.limit.*`:

```
1# Query limits
2pl.itd.ae.query.limit.resources=50
3pl.itd.ae.query.limit.investments=150
4pl.itd.ae.query.limit.assignments=500
```

### 6.13.2 Cache-Größen

Der von uns verwendete serverseitige Cache-Mechanismus ([Guava Caches](#)) erlaubt die Definition der `maximumSize()` der Caches.

Diese Werte bearbeiten Sie über die Eigenschaften `pl.itd.ae.cache.maximum.size.*`:

```
5# Cache control values
6pl.itd.ae.cache.maximum.size.clarity.system.attributes=1
7pl.itd.ae.cache.maximum.size.loading.pattern.lookup=1
8pl.itd.ae.cache.maximum.size.investment=10
9pl.itd.ae.cache.maximum.size.nipo.effort.task=100
10pl.itd.ae.cache.maximum.size.nipo.assignments=100
11pl.itd.ae.cache.maximum.size.investment.team=100
12pl.itd.ae.cache.maximum.size.investment.curve=10
13pl.itd.ae.cache.maximum.size.clarity.team.curve=10
14pl.itd.ae.cache.maximum.size.global.rights.by.user=100
15pl.itd.ae.cache.maximum.size.object.permission.by.user=40
16pl.itd.ae.cache.maximum.size.translation.cache=20
17pl.itd.ae.cache.maximum.size.static.lookup=300
18pl.itd.ae.cache.maximum.size.calender=1
19pl.itd.ae.cache.maximum.size.project.hpd.factor=1
```

**Bitte beachten Sie:** nicht alle diese Werte betreffen den itd Allocation Editor. Eine Änderung dieser Werte hat keine Auswirkungen auf die Menge an Daten, die geladen und verwendet werden. Sie steuern hier nur die Menge an für eine spätere Verwendung gecacheten Daten. Eine Erhöhung der Werte verbraucht mehr Arbeitsspeicher. Eine Senkung der Werte beeinträchtigt die Performance.

### 6.13.3 Ladestapelgrößen

Im itd Allocation Editor werden für alle sichtbaren Aggregationsebenen (Investition, Rolle/Ressource) aggregierte Werte berechnet und angezeigt. Diese Daten werden aus Clarity PPM-Kurven geladen.

Die Kurven werden in Stapeln geladen, um Heapspace zu sparen.

Sie können die Größen dieser Ladestapel angeben. Diese Werte bearbeiten Sie über die Eigenschaften

`pl.itd.ae.cache.max.batch.size.for.curve.*`:

```
20# batch size for curve
21pl.itd.ae.cache.max.batch.size.for.curve.task=100
22pl.itd.ae.cache.max.batch.size.for.curve.resource=100
23pl.itd.ae.cache.max.batch.size.for.curve.investment.resource=100
24pl.itd.ae.cache.max.batch.size.for.curve.investment=100
```

Bitte beachten Sie bei der Anpassung dieser Zahlen:

- Nicht alle diese Werte betreffen den itd Allocation Editor.
- Niedrigere Werte führen zu häufigeren Anfragen an die Datenbank
- Höhere Werte erhöhen den Bedarf an Arbeitsspeicher bei der Berechnung

### 6.13.4 Den itd Allocation Editor aktualisieren

Nach Änderung der Properties-Datei, lesen Sie diese erneut in den itd Allocation Editor ein, um die Anwendung zu aktualisieren.

Bitte beachten Sie, dass dies die Mitgliedschaft in der Gruppe **ARP Admin** voraussetzt.

Rufen Sie hierzu das Portlet mit dem URL-Parameter `&systemProperties=reload` auf:


- <https://{ca.ppm.url}/niku/nu#action:pl.itd.ae.page.allocation.editor&systemProperties=reload>

## 6.14 Probleme beheben

Dieser Abschnitt bietet Lösungen für bekannte Probleme im itd Allocation Editor.

### 6.14.1 Failed to load configuration with baseurl - error 403 – Forbidden

**Problem:** Jeder Benutzer, der versucht, auf itd Advanced Resource Planning zuzugreifen, einschließlich Systemadministratoren, erhält die Fehlermeldung "403 – Forbidden".



**Ursache:** Verweis auf `pl_itd_ae` wurde aus der Datei `components.xml` entfernt.

Dies kann durch die Installation eines Patches auf dem Clarity PPM-Server verursacht werden (nicht notwendigerweise für den betroffenen Kunden).

**Lösung:** Zeile `<component id="pl_itd_ae" active="true" type="plugin"/>` in Datei `components.xml` einfügen oder die Anwendung itd Advanced Resource Planning neu installieren. Letzteres ist die einzige mögliche Lösung für SaaS-Systeme.